

IBM Communications Server for Data Center
Deployment no AIX
7.1

Iniciação Rápida



Note

Before using this information and the product it supports, be sure to read the general information under [Appendix B, “Notices,” on page 97.](#)

Sétima edição (janeiro de 2021)

Esta edição se aplica ao IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX 7.1, número de programa 5725-H32 e a todas as liberações e modificações subsequentes, até que seja indicado de outra forma em novas edições ou em newsletters técnicas.

Adquira as publicações junto a um representante autorizado ou filial da IBM na sua localidade. As publicações não são armazenadas no endereço fornecido a seguir.

A IBM agradece seus comentários. Um formulário para comentários do leitor é apresentado na parte posterior desta publicação. Se o formulário tiver sido removido, dirija seus comentários para o seguinte endereço:

- IBM Brasil - Centro de Traduções
- Rodovia SP 101 km 09
- Botafogo. Box 12195
- Hortolândia, SP
- Brasil
- CEP 22290-240

Se você preferir enviar comentários eletronicamente, utilize um dos seguintes métodos:

- IBMLink: CIBMORCF at RALVM17
- IBM Mail: USIB2HPD at IBMMAIL
- Internet: USIB2HPD@vnet.ibm.com
- Fax: 1-800-227-5088

Ao enviar informações à IBM, você está concedendo à empresa um direito não-exclusivo para uso ou distribuição dessas informações, da forma que ela achar mais apropriada, sem incorrer em obrigação alguma com o Cliente.

© **Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2021.**

Índice

Tabelas.....	vii
Figuras.....	ix
Bem-vindo ao IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX.....	xi
Como Utilizar este Manual.....	xi
Guia de Consulta.....	xi
Convenções tipográficas.....	xii
Abreviações Utilizadas Neste Manual.....	xii
O que há de novo.....	xiv
Novas Funções.....	xiv
Funções que se tornaram obsoletas.....	xv
Onde Encontrar Informações Adicionais.....	xv
Capítulo 1. Sobre o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX.....	1
Recursos e empacotamento do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX.....	1
IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX.....	1
Recursos avançados de rede.....	5
Recursos e benefícios.....	10
Blocos de construção versáteis.....	10
Operação cliente/servidor.....	11
Configuração fácil.....	11
Opções adicionais de interface com o usuário para administração.....	12
Melhor desempenho.....	12
Opções de segurança.....	12
Flexibilidade do gerenciamento de rede.....	13
Confiabilidade, Disponibilidade e Capacidade de Manutenção.....	13
Integração, crescimento e mudança de rede.....	14
Capítulo 2. Planejamento para a sua rede e o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX.....	15
Estágios de planejamento de rede.....	15
Identificando requisitos funcionais para a rede.....	15
Determinando como configurar o CS/AIX.....	16
Identificando requisitos de recursos para instalação e operação.....	16
Endereçamento IPv4 e IPv6.....	21
Assegurando a compatibilidade entre as configurações de plataforma cruzada.....	22
Convenção de Nomenclatura.....	22
Capítulo 3. Instalando o CS/AIX em servidores AIX.....	23
Licenciamento e empacotamento do CS/AIX.....	23
Mecanismos de licenciamento do CS/AIX.....	23
Como o programa licenciado CS/AIX é empacotado.....	24
Preparando a instalação do CS/AIX.....	26
Instalando conjuntos de arquivos de controle de ligação de dados.....	26
Exibindo detalhes de instalação do produto.....	26
Mudando a variável de ambiente do idioma.....	26
Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX.....	27

Considerações.....	27
Instalando o programa licenciado do CS/AIX.....	27
Métodos de instalação.....	28
Configurando o WebSphere Application Server.....	31
Configurando o Certificado de Segurança do WebSphere Application Server.....	31
Configurando o WebSphere Application Server.....	31
Instalando o Arquivo de Configuração do Servidor.....	32
Procedimentos Pós-instalação.....	32
Operação do cliente/servidor.....	32
Visualizando livros em PDF.....	32
Revisando informações atuais sobre a liberação.....	33
Configurando o SSL para Uso com o TN Server ou Redirecionador TN.....	33
Configurando um Servidor da Web para o Programa de Administração da Web.....	33
Fazendo backup de arquivos de configuração do CS/AIX.....	34
Restaurando uma cópia de backup de arquivos de configuração do CS/AIX.....	34
Reinicializando arquivos de configuração.....	35
Capítulo 4. Instalando IBM Remote API Clients no Linux.....	37
Requisitos de Hardware e de Software.....	37
requisitos de hardware.....	37
Versão do sistema operacional Linux.....	37
Java.....	38
GSKIT.....	38
Exibindo detalhes de instalação do produto.....	38
Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX.....	38
Configurando a variável de ambiente do idioma.....	38
Instalando o Remote API Client no Linux.....	39
Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT.....	40
Desinstalando o Remote API Client no Linux.....	41
Capítulo 5. Instalando os IBM Remote API Clients on Linux for System z.....	43
Requisitos de Hardware e de Software.....	43
requisitos de hardware.....	43
Versão do sistema operacional Linux.....	43
Java.....	43
GSKIT.....	43
Exibindo detalhes de instalação do produto.....	43
Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX.....	44
Configurando a variável de ambiente do idioma.....	44
Instalando o Remote API Client no Linux para System z.....	44
Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT.....	46
Desinstalando o Remote API Client on Linux for System z.....	46
Capítulo 6. Instalando IBM Remote API Clients no AIX.....	47
Requisitos de Hardware e de Software.....	47
requisitos de hardware.....	47
Versão do sistema operacional.....	47
Java.....	47
GSKIT.....	47
Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX.....	47
Mudando a variável de ambiente do idioma.....	48
Instalando o Remote API Client no AIX.....	48
Instalando o Remote API Client Copiando Arquivos na Estação de Trabalho do AIX.....	48
Instalando o Remote API Client a partir do CD.....	49
Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT.....	49
Desinstalando o Remote API Client on AIX.....	50

Capítulo 7. Planejando e instalando o Remote API Client no Windows.....	51
Requisitos de Software e Hardware.....	51
Acessando o programa Setup.....	51
Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup.....	52
Opções avançadas para a configuração do Remote API Client.....	55
Instalando o software Remote API Client por meio da linha de comandos.....	55
Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT.....	58
Customizando o software Remote API Client após a instalação.....	59
Reinstalando o software Remote API Client.....	59
Desinstalando o software Remote API Client.....	59
Desinstalando o software Remote API Client da linha de comandos.....	60
Ajuda.....	60
Capítulo 8. Configurando e usando o CS/AIX.....	61
Planejamento para a configuração do CS/AIX.....	61
Planilhas de planejamento.....	62
Folhas de tarefas.....	62
Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX.....	62
Usando o programa de administração Motif.....	63
Especificando o caminho para programas do CS/AIX.....	63
Ativando o CS/AIX.....	63
Gerenciando o CS/AIX com o programa de administração Motif.....	64
Configurando funções de cliente/servidor.....	67
Configurando o Nó.....	68
Configurando Conectividade.....	70
Configurando um link de SDLC para tráfego dependente.....	70
Configurando um link Ethernet para suportar tráfego dependente e independente	71
Configurando um link do Enterprise Extender.....	72
Configurando LUs tipo 0-3.....	73
Definindo as LUs tipo 0 a 3.....	73
Definindo um conjunto de LUs.....	74
Configurando a comunicação APPC.....	74
Configurando uma rede APPN simples.....	75
Configurando o APPC dependente.....	79
Configurando para comunicações da CPI.....	79
Configurando a LUA.....	80
Configurando o gateway SNA.....	80
Suportando LUs implícitas de recebimento de dados.....	82
Definindo LUs de recebimento de dados.....	82
Configurando o DLUR.....	83
Configurando o suporte de DLUR no nó local.....	84
Configurando o suporte ao DLUR de passagem para nós de recebimento de dados.....	84
Configurando o servidor TN.....	85
Definindo LUs 3270.....	87
Definindo um conjunto de LUs.....	88
Configurando o TN3270 Server.....	88
Configurando o Redirecionador TN.....	89
Configurando o Redirecionador TN.....	90
Desativando o CS/AIX.....	90
Capítulo 9. Recursos de informações para o CS/AIX e a SNA.....	93
Biblioteca SNA.....	93
Informações acessíveis por meio da rede.....	93
Leitura sugerida.....	94
Apêndice A. How to send your comments to IBM.....	95

Email feedback template.....	95
If you have a technical problem.....	95
Apêndice B. Notices.....	97
Trademarks.....	98
Bibliografia.....	101
Publicações do CS/AIX.....	101
IBM Redbooks.....	102
Publicações do sistema operacional AIX.....	102
Publicações de Systems Network Architecture (SNA).....	102
Publicações de configuração de host.....	103
Publicações do z/OS Communications Server.....	103
Publicações de TCP/IP.....	103
Publicações X.25.....	103
Publicações de APPC.....	104
Publicações de programação.....	104
Outras publicações de rede da IBM.....	104
Índice Remissivo.....	105

Tabelas

1. Guia de Consulta de Introdução.....	xi
2. Convenções Tipográficas.....	xii

Figuras

1. Gateway SNA vinculando vários computadores AIX de recebimento de dados a um computador host.....	6
2. Extensor de Ramificação.....	7
3. TN Server.....	9
4. Janela Nó.....	65
5. Barra de ferramentas do CS/AIX.....	67
6. Nó do CS/AIX que se comunica diretamente com um host.....	69
7. Nós do CS/AIX em uma rede APPN.....	69
8. Gateway SNA.....	81
9. Nó do CS/AIX Fornecendo DLUR.....	83
10. Nó do CS/AIX configurado para o TN Server.....	86
11. TN Server.....	87

Bem-vindo ao IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX

Este manual apresenta o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX (CS/AIX), número do produto do programa 5725-H32, um produto de software IBM® que possibilita que um servidor que estiver executando o sistema operacional Advanced Interactive Executive (AIX) da IBM troque informações com outros nós em uma rede Systems Network Architecture (SNA). É o produto de rede SNA mais abrangente disponível atualmente para estações de trabalho que executam o sistema operacional AIX.

O IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX foi projetado para execução em uma estação de trabalho AIX conectada a uma ou mais redes. O CS/AIX Versão 7.1 será executado em qualquer sistema IBM Power que for suportado por AIX Versão 7.2 ou mais recente. Neste manual, o termo estação de trabalho AIX é utilizado para indicar qualquer um desses sistemas com o sistema operacional AIX instalado.

O CS/AIX fornece blocos de construção para uma grande variedade de soluções e necessidades de conexão em rede. Eles podem ser utilizados para trocar informações com nós em redes SNA ou para fornecer acesso ao host para programas Telnet que estejam se comunicando em TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Como Utilizar este Manual

Esta seção explica como as informações são organizadas e apresentadas neste manual.

Guia de Consulta

Este manual destina-se ao pessoal técnico e de gerenciamento envolvido no planejamento de redes e a todos os interessados no Communications Server para o sistema operacional AIX.

Para localizar as informações necessárias para introduzir o CS/AIX, use [Tabela 1](#) na página [xi](#).

Tabela 1. Guia de Consulta de Introdução

Se você deseja...	Consulte...
Ler sobre o CS/AIX	Capítulo 1, “Sobre o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX”, na página 1
Planejar como usar o CS/AIX na rede	Capítulo 2, “Planejamento para a sua rede e o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX”, na página 15
Instalar o CS/AIX em servidores AIX	Capítulo 3, “Instalando o CS/AIX em servidores AIX”, na página 23
Instalar Remote API Clients no Linux (Intel de 32 bits, Intel/AMD de 64 bits ou pSeries)	Capítulo 4, “Instalando IBM Remote API Clients no Linux”, na página 37
Instalar Remote API Clients no Linux para System z	Capítulo 5, “Instalando os IBM Remote API Clients on Linux for System z”, na página 43

Tabela 1. Guia de Consulta de Introdução (continuação)

Se você deseja...	Consulte...
Instalar Remote API Clients no AIX	Capítulo 6, “Instalando IBM Remote API Clients no AIX”, na página 47
Instalar Remote API Clients no Windows	Capítulo 7, “Planejando e instalando o Remote API Client no Windows”, na página 51
Configurar o CS/AIX	Capítulo 8, “Configurando e usando o CS/AIX”, na página 61
Localizar informações sobre a documentação do CS/AIX e outras publicações, incluindo informações on-line	Capítulo 9, “Recursos de informações para o CS/AIX e a SNA”, na página 93
Ler os avisos e as informações sobre marcas	Apêndice B, “Notices”, na página 97

Convenções tipográficas

Os estilos tipográficos usados neste documento são mostrados na [Tabela 2 na página xii](#).

Tabela 2. Convenções Tipográficas

Elemento Especial	Amostra de Tipografia
Palavras enfatizadas	faça um arquivo de segurança dos arquivos antes de eliminá-los
Título do documento	<i>Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX</i>
Nome do arquivo ou do caminho	/usr/spool/uucp/meuarq.bkp
Programa ou aplicação	snaadmin
Entrada do usuário	0p1
Saída do computador	CLOSE

Abreviações Utilizadas Neste Manual

Este manual utiliza as seguintes abreviaturas:

AIW	APPN Implementers Workshop
AIX	Advanced Interactive Executive
ANR	Roteamento automático de rede
API	Application Programming Interface
APPC	Advanced Program-to-Program Communication
APPN	Advanced Peer-to-Peer Networking
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BOS	Sistema operacional de base
BrNN	Nó de Rede de Ramificação
CICS	Customer Information Control System

COS	Class of Service
CPI-C	Common Programming Interface for Communications
CSV	Common Service Verb
DB2	DATABASE 2
DDDLU	Dynamic Definition of Dependent LUs
DES	Data Encryption Standard
DLC	Data Link Control
DLUR	Dependent LU Requester
DLUS	Dependent LU Server
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FTP	File Transfer Protocol
HPR	High-Performance Routing
IEEE	Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica
IETF	Internet Engineering Task Force
ISO	International Organization for Standards
ISR	Intermediate Session Routing
LAN	Rede Local
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LEN	Low-Entry Networking
LLC2	Logical Link Control 2
LU	Unidade Lógica
LUA	Conventional LU Application Programming Interface
MDS-NMVT	Suporte de domínio múltiplo - Transporte de vetor de gerenciamento de rede
MPQP	Multiprotocol Quad Port
MS	Management Services
NMVT	Network Management Vector Transport
NOF	Node Operator Facility
OS/2	Operating System/2
OSI	Open Systems Interconnection
PU	Unidade Física
RFC	Request For Comments
RISC	Reduced Instruction Set Computer
RLE	Run-Length Encoding
RTP	Rapid Transport Protocol
SAA	Systems Application Architecture
SAP	Service Access Point
SDLC	Controle de Ligação Síncrona de Dados
SLP	Service Location Protocol

O que há de novo

SMIT	Systems Management Interface Tool
SMP	Multiprocessamento simétrico
SNA	Systems Network Architecture
SNMP-MIB	Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede - Management Information Base
SSL	Secure Sockets Layer
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TN	Telnet
TP	Transaction Program
VT	Virtual Terminal
VTAM	Virtual Telecommunications Access Method
WAN	Wide Area Network

O que há de novo

O CS/AIX Versão 7.1 é um produto de continuidade para o CS/AIX Versão 7.0, que continua a ser suportado.

Novas Funções

As seguintes funções foram incluídas no CS/AIX neste release:

- Exibição da contagem de aplicativos usados no cliente Windows.

O programa monitor de cliente do Windows `sxc1app1.exe` foi aprimorado para exibir a contagem de aplicativos (APC, LUA, PCOMM etc.) que usam esse cliente Windows.

- Aprimoramentos no mapeamento de aliases de LU codificados permanentemente em aplicativos clientes para aliases de LU em um domínio de servidores.

Alguns aplicativos são codificados permanentemente para usar aliases de LU específicas. Se estiver executando um aplicativo em dois ou mais Remote API Clients, essa função mapeia esses aliases de unidade lógica para LUs específicos no servidor (com um LU diferente para cada cópia do aplicativo). Isso permite que os aplicativos migrem de implementações de pilha de SNA integrais para configurar aliases de unidade lógica específicos no servidor, e para tirar vantagem de alguns recursos redundantes da implementação de domínio do servidor, usando todos os recursos dos servidores naquele domínio. Esta liberação inclui outras opções de configuração para essa função.

- Adição de um cronômetro de pesquisa entre servidores de domínio.

Essa função permite failover e recuperação mais rápidos em uma configuração multisservidor de cliente/servidor.

- Capacidade de definir intervalos de LU 0-3 com dois dígitos decimais no nome.

Essa função permite mais flexibilidade ao nomear conjuntos de LUs.

- Suporte para o Serviço de Detecção de Intrusão do TN3270.

Essa função permite o trabalho conjunto com o aprimoramento no VTAM para detectar determinadas violações do fluxo de dados 3270.

- Suporte ao contêiner do Docker.

Essa função permite que o Remote API Client do Linux ou AIX seja executado dentro de contêineres do Docker.

- Suporte para cifras de criptografia mais recentes.

O servidor TN3270 e o redirecionador TN no produto suportam os padrões de criptografia TLS 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3 e seus algoritmos e conjuntos de cifras associados. Consulte o arquivo LEIA-ME para obter o suporte de criptografia mais recente.

- Permite que links de rede de conexão IPv6 usem o endereço hexadecimal.

Ao definir uma Rede de Conexão em uma rede IPv6 para HPR/IP, um parâmetro adicional pode ser especificado para indicar se o endereçamento IP para a Rede de Conexão usará apenas os nomes de DNS IPv6 ou apenas endereços IPv6. O padrão é usar apenas nomes DNS IPv6.

Funções que se tornaram obsoletas

Nenhuma função foi extraída nesse release.

Onde Encontrar Informações Adicionais

A Bibliografia identifica outros manuais na biblioteca do CS/AIX, bem como manuais que contêm informações adicionais sobre SNA, o sistema operacional AIX e outros produtos relacionados.

Capítulo 1. Sobre o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX

Este capítulo explica como o CS/AIX é fornecido e descreve suas funções, recursos e benefícios.

Recursos e empacotamento do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX

O CS/AIX Versão 7.1 é um software de comunicação que é executado no AIX . Ele consiste nos recursos descritos nas seções “IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX” na página 1 e “Recursos avançados de rede” na página 5.

IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX

O IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX conecta aplicativos ao longo de redes SNA e TCP/IP. Ele converte uma estação de trabalho que esteja executando o AIX em um nó SNA, equipando-o com recursos e protocolos do SNA; isso possibilita que a estação de trabalho se comunique com outros computadores em uma rede SNA, incluindo computadores host. Também fornece funções TCP/IP para permitir IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX para ser usado em sua rede TCP/IP ou no limite entre as redes TCP/IP e SNA.

O CS/AIX fornece os seguintes serviços:

Suporte de Rede

O CS/AIX suporta redes de subárea e ponto a ponto:

Redes de Subárea SNA

Essas redes (também conhecidas como redes mediadas por host) são organizadas hierarquicamente, com um ou mais computadores host controlando a comunicação entre computadores, gerenciando a rede e fornecendo serviços de processamento e armazenamento de dados de alta capacidade. Todos os outros nós na rede são dependentes do controle de um host.

Os computadores AIX podem participar em uma rede de subárea se forem configurados como nós dependentes de host.

Redes Ponto a Ponto

Para ambientes de processamento distribuído, o CS/AIX Versão 7.1 suporta redes APPN. Nessas redes ponto a ponto, os computadores AIX retêm funções de processamento e comunicam-se diretamente entre si como pontos. As redes ponto a ponto usam totalmente os recursos do computador AIX, o que hoje em dia concorre com aquelas de computadores host caros.

Uma rede APPN consiste em nós de ponto dos seguintes tipos:

- Nó de rede APPN (que fornece controle de tráfego, computação de rota dinâmica, serviços de seleção e serviços de gerenciamento de rede)
- O nó de extremidade APPN (que utiliza serviços de nó de rede APPN para se comunicar com nós de ponto)
- Nó LEN (que se comunica diretamente com nós adjacentes ou nós configurados para aparecerem como adjacentes)

Nota: Os computadores host podem funcionar como nós de ponto em uma rede APPN, utilizando a LU 6.2 independente para se comunicarem com computadores AIX e outros hosts na rede.

Fornecendo Funções de Subárea numa Rede APPN

A função do solicitador de LU dependente (DLUR) ativa o tráfego entre hosts e nós dependentes de host a ser conduzido em uma rede APPN.

Opções de Controle de Link de Dados

No nível de link, o CS/AIX oferece várias opções de conectividade para ajudá-lo a atender às considerações sobre tamanho, velocidade, segurança e custo de sua rede. (Para obter uma lista detalhada dos tipos de link suportados, consulte a seção [“Requisitos de instalação”](#) na página 17). Ele suporta links de dados para diferentes tipos de redes, como segue:

Redes Locais

Para conectividade em rede local, você pode instalar os links apropriados para se comunicar utilizando protocolos token ring, Ethernet padrão e Ethernet 802.3. (O suporte a ATM pode ser fornecido com o uso de uma interface LAN emulada em uma rede token ring ou Ethernet.)

WANs (Wide Area Networks)

Para conectividade de WAN, é possível selecionar entre os seguintes links síncronos para comunicar-se por linhas telefônicas estabelecidas:

- EIA-232D
- Smart modem
- X.21
- EIA-422A
- V.25 bis
- V.35

O CS/AIX também suporta o controle de link de dados comutados por pacote X.25. (Esses tipos de link requerem produtos adicionais adquiridos separadamente.)

Integração IP

Se a rede backbone corporativa for baseada em IP, será possível usar o recurso HPR/IP (Enterprise Extender) do CS/AIX para integrá-la com SNA, permitindo que seus aplicativos SNA se comuniquem pela rede IP. O suporte de cliente/servidor também fornece conectividade de SNA sobre TCP/IP para suporte de nuvem, dispositivo móvel e alta disponibilidade entre data centers.

Suporte LU

As LUs (Unidades Lógicas) são recursos de rede específicos do aplicativo que residem em cada nó em uma rede SNA. Cada LU atua como uma interface que os aplicativos utilizam para acessar links, a fim de se comunicar através da rede com aplicativos do parceiro em outros nós.

O CS/AIX suporta diferentes tipos de LUs para diferentes classes de aplicativos.

- Em uma rede de subárea, o CS/AIX suporta LUs dependentes, que podem ser de qualquer um dos seguintes tipos:
 - LU 0
 - LU 1
 - LU 2
 - LU 3
 - LU 6.2

A LU 0 suporta comunicação programa-a-programa primitiva, tipicamente utilizada em transações de pontos de venda, em vendas a varejo ou bancos. A LU 2 suporta aplicativos de emulação de terminal que possibilitam que o computador AIX emule um terminal da família IBM 3270. Os outros tipos de LU ativam os aplicativos a participarem de processamentos distribuídos ou a se comunicarem com diversas impressoras ou terminais de vídeo interativos.

O CS/AIX suporta sistemas host que usam DDDL (definição dinâmica de LUs dependentes), um recurso do host que ativa LUs dependentes no sistema SNA a serem adicionadas à configuração do host quando o link de comunicação partindo do sistema SNA para o host está estabelecido. Com DDDL, as LUs não precisam ser configuradas estaticamente no host. (Ainda será necessário definir LUs dependentes no nó CS/AIX.) Isso reduz a configuração inicial requerida no host e facilita a expansão posterior.

O CS/AIX pode comunicar-se com host com capacidade DDDLU e sem capacidade DDDLU, sem nenhuma diferença necessária na configuração. Quando o link de comunicações é estabelecido a partir do nó CS/AIX para o host, um host com capacidade DDDLU informa ao nó que ele suporta DDDLU; em seguida, o nó envia as informações necessárias para definir as LUs dependentes que utilizam o link. Se o host não tiver a capacidade DDDLU, o CS/AIX não enviará essas informações; ele presumirá que as LUs já foram definidas estaticamente no host.

- A LU 6.2 independentes suporta tráfegos independentes em redes APPN. A LU 6.2 independente suporta comunicação autônoma e gerenciamento de rede, bem como processamento distribuído.

Além disso, a função DLUR do CS/AIX possibilita que o tráfego de LUs dependentes percorram uma rede APPN.

- O suporte a RUI Primária fornece a capacidade de um aplicativo CS/AIX em gerenciar dispositivos de LU de recebimento de dados dependentes conectados à LAN/WAN como se fosse um mainframe. Essa função tem algumas restrições de conectividade, mas permite que aplicativos transmitam dados entre dispositivos LU dependentes sem a necessidade de um aplicativo de mainframe completo.

Suporte de Sessão

Uma sessão é um canal lógico temporário entre LUs associadas. Geralmente, os aplicativos parceiros associados a cada LU se comunicam através da sessão. O CS/AIX pode suportar milhares de sessões. O CS/AIX pode também suportar sessões em forma de U. (também conhecida como "transparência local/remota"), nas quais tanto LUs primárias como secundárias residem no mesmo computador AIX. Isso permite que você desenvolva e teste um par de programas de transação de origem e destino em um computador sem requerer uma conexão de link.

Os dados que fluem em uma sessão entre duas LUs associadas podem ser compactados, para reduzir a largura de banda necessária.

- Para a LU do tipo 6.2, o CS/AIX permite especificar o uso de compactação na configuração do modo que a sessão utiliza. Você pode especificar diferentes algoritmos de compactação para serem utilizados, cada um dos quais fornece um nível diferente de compactação (RLE, LZ9 ou LZ10). Você também pode especificar diferentes níveis de compactação para os dados que fluem em direções diferentes na sessão, ou pode especificar a compactação em uma direção, mas não na outra.
- Para a LU tipos 0 a 3, o CS/AIX permite que você especifique o uso de compactação na configuração da estação de link ou da PU que a sessão usa. A compactação RLE é utilizada para a direção de entrada e a LZ9 para a direção de saída.

Suporte API

O CS/AIX inclui APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) para desenvolvimento de aplicativos para determinados tipos de LUs, para processamento distribuído, para gerenciamento de rede e para administração do próprio CS/AIX. Neste release, o CS/AIX fornece diversas APIs que são compatíveis com as APIs fornecidas por membros da família Communications Server que estejam em execução em outros sistemas operacionais.

Uma API é uma interface que ativa um TP (Programa de Transação) a se comunicar com suas LUs de suporte. Ela consiste em uma biblioteca de verbos (também chamados funções, chamadas e sub-rotinas). a partir dos quais o TP seleciona aqueles que necessita para passar para sua LU pedir uma ação, como ENVIAR_DADOS. A LU, por sua vez, processa os verbos e cria um fluxo de dados de acordo com o protocolo apropriado, anexa um cabeçalho indicando o endereço de destino e envia os dados através do link para as LUs associadas.

Common Programming Interface for Communications (CPI-C) é um dos mais poderosos recursos das APIs devido a sua portabilidade. Introduzido para suporte de LU 6.2 dependente e independente, o CPI-C é compatível com Systems Application Architecture (SAA) para unificar plataformas e sistemas operacionais diferentes. A CPI-C utiliza um conjunto de regras de sintaxe que é comum a todos os sistemas. Ela tem, portanto, se tornado um padrão.

Além da API CPI-C da linguagem C padrão, o CS/AIX também inclui uma API CPI-C para ser utilizada por aplicativos Java. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Programador CPI-C do IBM Communications Server for Data Center Deployment em AIX ou Linux*. Nos manuais do CS/AIX, todas as referências a CPI-C incluem o Java CPI-C, a menos que indicado de outra forma.

Outras APIs do CS/AIX incluem:

- A API APPC para comunicações ponto a ponto entre programas aplicativos utilizando a LU 6.2. A API possui a opção de ser não-bloqueadora. Quando um TP utiliza verbos não-bloqueadores, a API pode retornar o controle para o TP antes que ação requerida tenha sido concluída. Posteriormente, o TP é informado quando a ação estiver concluída.
- API LUA para comunicações com aplicativos de host.
- API CSV (Common Service Verb) para funções de utilitário como tradução de caractere e controle de rastreamento de aplicativo.

Além disso, o CS/AIX inclui as seguintes interfaces de programação proprietárias:

- API MS (Management Services) para funções de mensagem de rede.
- API NOF (Node Operator Facility) para aplicativos que configuram e gerenciam recursos do CS/AIX.

Os aplicativos que utilizam as APIs do CS/AIX podem ser compilados e vinculados para execução no modo de 32 bits ou no modo de 64 bits.

Para obter informações mais detalhadas sobre uma API, consulte o guia de programação da API (consulte a Bibliografia).

Suporte a Cliente/Servidor

Os computadores que executam o CS/AIX podem ser configurados para se comunicarem usando protocolos cliente/servidor. Quando os protocolos de cliente/servidor são usados em uma rede, todos os computadores que usam protocolos de cliente/servidor para se comunicar nessa rede são referidos como um "domínio."

Os computadores que executam o CS/AIX em uma configuração cliente/servidor podem ter as seguintes funções:

- Um servidor contém um nó SNA e seus componentes de conectividade associados. O servidor fornece conectividade SNA aos aplicativos no sistema local ou em outros computadores no domínio do CS/AIX. Os servidores devem ser sistemas AIX.
- Um Remote API Client não contém componentes do nó SNA, mas os acessa por meio de um servidor. Um cliente pode acessar um ou mais servidores ao mesmo tempo e pode executar aplicativos simultâneos conforme necessário. Os clientes podem estar executando AIX, Linux ou Windows. Os clientes podem ser executados nos contêineres do Linux ou do AIX ou nas partições WPAR do AIX. (Um computador AIX pode ser um servidor ou um cliente, mas não ambos; não é possível instalar o servidor e o cliente no mesmo computador.)

Os servidores e os clientes comunicam-se pelo domínio do CS/AIX utilizando TCP/IP.

Alternativamente, eles podem se comunicar utilizando HTTPS por meio de um servidor WebSphere, que utiliza certificados de segurança para autenticar as conexões do cliente. Normalmente, utilizar HTTPS será atraente quando os clientes se conectarem por uma rede pública.

Em um domínio com vários servidores CS/AIX, um servidor mantém a cópia de controle do arquivo de configuração de domínio do CS/AIX. Esse servidor é conhecido como o servidor controlador. Você pode definir outros servidores no domínio para serem servidores de backup ou deixá-los como servidores de ponto a ponto. O arquivo de configuração de domínio é copiado para os servidores de backup, quando eles são iniciados ou quando a cópia do controlador é alterada, para que todos os servidores de backup detenham uma cópia das informações mais recentes. Um servidor no mesmo nível obtém informações da configuração de domínio do servidor controlador conforme necessário, mas não pode agir como um servidor de backup.

Se o servidor controlador falhar, o primeiro servidor de backup na lista de servidores definida para o domínio assumirá o controle como o controlador. O arquivo de configuração de domínio nesse servidor é usado como a cópia de controle e é copiado para outros servidores, conforme necessário. Quando o servidor controlador é reiniciado, ele recebe uma cópia da configuração de domínio do servidor de backup que está agindo atualmente como o controlador e, em seguida, assume o controle como o controlador.

Suporte para Aplicativos Distribuídos

Em um sistema CS/AIX cliente/servidor, os aplicativos em execução em Remote API Clients cooperam com recursos de conectividade em servidores para executar uma única tarefa. Os aplicativos executando em outros computadores (não-CS/AIX) também podem cooperar com aplicativos em computadores CS/AIX para desempenhar processamento distribuído.

O CS/AIX suporta os seguintes tipos de aplicativos distribuídos:

- APPC aplicativos (APPC também é conhecido como LU 6.2)
- Suporte de dois aplicativos de processamento distribuído populares:
 - CICS (Customer Information Control System)
 - DATABASE 2 (DB/2), desenvolvido para LU 6.2 (dependente e independente).

O CICS e o DB2 (um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional) são aplicativos que estão em conformidade com SAA e que podem ser prontamente customizados para qualquer ambiente. Os aplicativos CICS e DB2 são utilizados em conjunto por 90% das empresas da Fortune 500. Eles são programas de transação poderosos que podem atender a milhares de nós simultaneamente. Normalmente, o CICS e o DB2 são utilizados para acessar dados de vários locais, atualizá-los e armazená-los em um repositório central.

Recursos avançados de rede

Incluído no produto base do CS/AIX Versão 7.1 está um conjunto de recursos que incluem recursos avançados de rede nele. Esses recursos incluem o seguinte:

- O gateway SNA conecta LANs a redes SNA de subárea.
- O suporte de LU primária fornece suporte para o controle de dispositivos LU dependentes de recebimento de dados da mesma forma que um aplicativo do mainframe host.
- O Extensor de Ramificação simplifica grandes redes APPN separando os recursos em localizações diferentes (por exemplo, em filiais separadas de uma grande organização). Isso reduz a quantidade de informações de topologia que devem ser armazenadas, enquanto que ainda permite uma eficiente localização dos recursos.
- APPC Application Suite fornece aplicações selecionadas para uso em redes APPN.
- O Enterprise Extender (EE, também conhecido como HPR/IP) permite que o tráfego SNA seja transportado nativamente através de redes IP.
- O TN Server fornece acesso em SNA para clientes TN3270 e TN3270E, referidos coletivamente como clientes TN3270.
- O Redirecionador TN fornece acesso através de host TCP/IP para clientes TN3270, TN3270E, TN5250 e VT, referido coletivamente como clientes Telnet.
- O servidor Remote API Client fornece acesso redundante e de alta disponibilidade por meio de suporte semelhante à nuvem para clientes Windows, AIX e Linux distribuídos remotamente. Os clientes podem ser executados em contêineres Linux ou AIX ou em WPARs do AIX.

Nota: Os avanços em adaptadores de rede com alta disponibilidade e plataformas de sistema operacional se concentram em recursos de rede IP. O CS/AIX fornece SNA via conectividade IP com Enterprise Extender, TN3270 Server, TN rediretor e Remote API Client Server. Para aproveitar ao máximo esses avanços, considere usar tais recursos na modernização da rede SNA. A conectividade de rede de legado que usa o SNA em conexões LAN ou WAN pode aproveitar apenas alguns dos novos avanços nos dispositivos de rede de alta disponibilidade.

Gateway SNA

Um gateway é um dispositivo transparente ao usuário que conecta redes diferentes ou sistemas de computadores, suportando os dois ambientes que conecta. Os usuários finais se comunicam uns com os outros como se estivessem em uma mesma rede.

O gateway SNA possibilita que um computador do CS/AIX atue como um gateway que vincule vários computadores de recebimento de dados em uma rede SNA para uma ou mais unidades físicas do host conforme ilustrado na Figura 1 na página 6. Para simplificar a conectividade do host e para eliminar o excesso de links, o gateway SNA atua como um concentrador da PU - ele trata os vários computadores como uma única PU (que parece residir no nó de gateway SNA) e se comunica com o host por meio de uma única conexão física.




Figura 1. Gateway SNA vinculando vários computadores AIX de recebimento de dados a um computador host

Suporte à LU primária

O suporte à LU primária permite que um aplicativo AIX controle dispositivos LU dependentes de recebimento de dados como se fossem um aplicativo de mainframe host.

Aplicativos LUA normalmente se conectam aos mainframes host como LUs secundárias, de forma que o aplicativo host controle a definição das sessões e seja responsável pelo envio do BIND para iniciar uma sessão. O CS/AIX também inclui a capacidade de atuar como uma LU primária para dispositivos SNA dependentes de recebimento de dados sobre uma LAN, utilizando a interface RUI Primária. Com essa interface, um aplicativo pode conectar sessões de LUs dependentes de recebimento de dados sem a necessidade de um mainframe host.

Para utilizar aplicativos da LU Primária, o nó deve ser configurado com LUs de recebimento de dados (ou um gabarito de PU de Recebimento de Dados) que utilizem o nome de LU host #PRIRUI#. Isso indica ao servidor que os aplicativos que utilizam a RUI Primária controlarão tais PUs e os recursos de LU atribuídos a elas. As PUs podem ser utilizadas em portas de LAN e de WAN. Consulte o *Guia do Programador LUA do IBM Communications Server for Data Center Deployment em AIX ou Linux* para obter informações sobre aplicativos de programação que usam o RUI Primário.

Extensor de Ramificação

Nós de rede em uma rede APPN precisam manter informações sobre topologia (sobre a localização de outros nós na rede e os links de comunicações entre eles), e direcionar essas informações pela rede quando a topologia mudar. Na medida em que a rede cresce em tamanho, a quantidade de informações armazenadas e o tráfego de rede relacionado à topologia torna-se maior e de difícil gerenciamento.

É possível evitar esses problemas separando a rede em sub-redes, de forma que cada nó precisa manter as informações sobre topologia dos nós em sua própria sub-rede. Contudo, isso resulta em maior tráfego de rede quando se tenta localizar recursos em outras sub-redes.

O recurso do Extensor de Ramificação do APPN, ilustrado na [Figura 2](#) na página 7, fornece uma solução para esses problemas.




Figura 2. Extensor de Ramificação

Como o nome indica, o Extensor de Ramificação é projetado para redes que podem ser divididas em áreas distintas como ramificações separadas de uma grande organização. Ele trabalha separando as ramificações da rede APPN backbone (por exemplo, a rede nos comandos da empresa)

Cada ramificação contém um nó de um novo tipo chamado BrNN (Nó de Rede de Ramificação), é conectado a um Nó de Rede na rede backbone APPN principal. O BrNN combina as funções de um nó de rede APPN e um nó de extremidade APPN.

- Para a rede backbone, o BrNN aparece como um Nó de Extremidade, conectado a seu NNS (Servidor de Nó de Rede) na rede backbone:
 - Os nós na rede backbone não são cientes desses nós dentro da ramificação, reduzindo assim a quantidade de informações sobre topologia que devem ser armazenadas.
 - Como o BrNN aparece como um Nó de Extremidade, ele não recebe informações sobre topologia da rede backbone (as informações sobre topologia são transmitidas apenas entre Nós de Rede).
 - O BrNN registra todos os recursos na ramificação com seu NNS como se eles estivessem localizados no próprio BrNN. Isso significa que os nós na rede backbone podem localizar recursos na ramificação sem precisarem estar cientes dos nós separados na ramificação.
- Para uma rede de ramificação, o BrNN aparece como um Nó de Rede, atuando como o NNS de Nós de Extremidade na ramificação. Cada nó na ramificação pode ver o restante da rede como conectado através de seu NNS, da mesma forma como em um NNS padrão.

APPC Application Suite

O APPC Application Suite é um conjunto de aplicações que demonstram as capacidades de processamento distribuído de redes APPN, e pode ser útil para verificação da configuração e para determinação de problemas. Pode ser usado para fornecer suporte a operações como transferências de arquivos, que são freqüentemente executadas em uma rede.

O APPC Application Suite contém as seguintes aplicações:

- ACPY (APPC COPY)
- AFTP (APPC File Transfer Protocol)
- ANAME (APPC Name Server)
- APING (APPC Ping)
- AREXEC (APPC Remote EXECution)
- ATELL (APPC TELL)

Esses aplicativos podem ser acessados a partir de um servidor ou de um cliente AIX ou Windows.

Enterprise Extender

O Enterprise Extender (também conhecido como HPR/IP) fornece um mecanismo de integração de aplicativos SNA com uma rede IP.

As aplicações SNA são projetadas para utilizar protocolos SNA para se comunicarem em redes SNA com outras aplicações SNA. Quando instalado em uma rede TCP/IP utilizando o Enterprise Extender, as aplicações SNA ainda podem se comunicar; a função Enterprise Extender fornece um mecanismo para transporte de protocolos SNA através da rede IP. Em particular, fornece funcionalidade APPN HPR (High-Performance Routing), concedendo às aplicações os benefícios da duas conectividades, APPN e IP.

O Enterprise Extender no CS/AIX é implementado simplesmente como um link de comunicação. Para conectar dois aplicativos SNA via IP, defina um link para o Enterprise Extender, do mesmo modo que para qualquer outro tipo de link, por exemplo, SDLC ou Ethernet.

TN Server

Programas de emulação 3270 que se comunicam em rede TCP/IP (no lugar de em rede SNA) são conhecidos como "programas TN3270" (programas de emulação Telnet 3270).

Os programas TN3270 também podem incluir suporte ao TN3270E (extensões padrão do Telnet 3270). TN3270E suporta emulação de dispositivo 3270 (incluindo terminais e impressoras) utilizando Telnet. Ativa um cliente Telnet a selecionar um dispositivo particular (especificando o nome da LU ou o nome de um conjunto de LU), e fornece suporte avançado para várias funções, incluindo as teclas ATTN e SYSREQ e tratamento de resposta SAN.

Nota: Este manual usa o termo TN3270 para informações que se aplicam aos protocolos TN3270, TN3287 e TN3270E.

O TN Server do CS/AIX fornece acesso a computadores host 3270 para usuários TN3270 em outros computadores. O TN Server possibilita que usuários TN3270 compartilhem uma conexão de host com o CS/AIX ou com outros usuários TN3270, em vez de precisar de um link direto. O Servidor TN também permite que usuários do TN3270 acessem hosts que não estejam executando o TCP/IP.

A função TN Server do CS/AIX está ilustrada na [Figura 3 na página 9](#).




Figura 3. TN Server

O recurso TN Server do CS/AIX fornece uma associação entre um usuário TN3270 e a LU 3270 do CS/AIX. Todos os dados do usuário de TN3270 são direcionados para a LU. Isso significa que a configuração do host e do usuário de TN3270 é feita como se eles fossem conectados diretamente; nenhum dos dois precisa saber que os dados estão sendo direcionados através do TN Server.

O TN Server do CS/AIX suporta todos os programas de emulação de cliente TN3270 que implementam corretamente os protocolos definidos nas RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 e 2355 do IETF.

Recursos de Segurança

O TN Server do CS/AIX suporta criptografia de dados, autenticação de servidor, autenticação de cliente e Logon Expresso, usando o software Secure Sockets Layer (SSL):

- Criptografia de dados significa que os dados que fluem entre o TN Server e o emulador TN3270 estão em uma forma criptografada.
- A autenticação do servidor permite que um cliente TN3270 verifique se o TN Server ao qual está conectado é realmente o servidor que espera.
- A autenticação de cliente permite que um TN Server verifique se o cliente TN3270 ao qual está conectado é realmente o esperado. O TN Server também pode verificar uma lista de revogação em um servidor do diretório externo para assegurar que a autorização do cliente não tenha sido revogada.
- O Logon Expresso opera em conjunto com a autenticação de cliente fazendo com que os clientes TN3270 não tenham necessidade de fornecer um ID de usuário e uma senha ao se conectarem ao host. Em vez disso, o certificado de segurança do cliente é utilizado para recuperar as informações necessárias de ID do usuário e de senha.

Service Location Protocol (SLP)

O TN Server do CS/AIX também suporta SLP (Protocolo de Localização de Serviço), fornecendo funções de localização de serviço e balanceamento de carga. Se você utilizar o SLP, cada TN Server informará:

- as funções que ele suporta (neste caso, TN3270)

Recursos e benefícios

- sua carga atual; isto tem como base a porcentagem de suas LUs de host disponíveis atualmente em uso, mas pode ser fatorado para permitir outras diferenças entre TN Servers.

Um cliente TN3270 com capacidade para SLP poderá então selecionar o "melhor" servidor ao qual irá se conectar (o servidor com a menor carga e que forneça as funções necessárias). Isso é feito pela consulta direta aos TN Servers ou consultando um Agente de Diretório que, por sua vez, coleta informações fornecidas por TN Servers.

Uma grande rede SLP pode ser dividida em "escopos" (normalmente com base em departamentos ou áreas geográficas), de maneira que as informações sobre um TN Server sejam fornecidas somente a clientes TN3270 e Agentes de Diretório que tenham o mesmo escopo que o TN Server. Isso permite que você controle o intervalo de clientes TN3270 que podem utilizar os serviços de cada TN Server.

Nota: O servidor no qual o TN Server é executado deve suportar endereçamento IPv4, isto é, ele deve ter um endereço IPv4 (embora também possa ter um endereço IPv6). Isso ocorre porque o SLP utiliza difusões UDP, que não estão disponíveis em uma instalação que suporte apenas o IPv6.

Redirecionador TN

O recurso TN Redirector do CS/AIX fornece serviços de passagem para sessões 3270, 5250 ou VT sobre TCP/IP. O usuário do Telnet comunica-se com o CS/AIX por uma conexão TCP/IP; o CS/AIX então se comunica com o host por outra conexão TCP/IP.

O TN Redirector do CS/AIX suporta criptografia de dados, autenticação de servidor e autenticação de cliente, utilizando software SSL (Secure Sockets Layer), da mesma maneira que o TN Server para 3270. Isso permite que você utilize a verificação de segurança SSL (Secure Sockets Layer) quando necessário, não a conexão completa usuário para host. Por exemplo:

- Se clientes estiverem se conectando ao CS/AIX por meio de uma LAN TCP/IP na qual a verificação não é necessária, mas se conectarem a um host remoto que requer SSL, é possível utilizar o SSL por meio da conexão TCP/IP entre o CS/AIX e o host. Isso significa que a segurança é verificada apenas uma vez para cliente, e clientes individuais não precisam fornecer informações de segurança.
- Se o CS/AIX estiver instalado no mesmo site que o host, mas os clientes estiverem se conectando a partir de sites externos, será possível utilizar SSL sobre as conexões de clientes com o CS/AIX sem precisar instalar o software SSL no host.

Recursos e benefícios

O CS/AIX tem recursos e benefícios que variam desde a simplificação da configuração até a melhoria do diagnóstico de problemas para aprimorar o desempenho da rede.

Blocos de construção versáteis

O CS/AIX suporta a maioria dos ambientes e funções de nó. Em qualquer tipo de rede, subárea ou APPN, ele possibilita que o computador AIX funcione como qualquer um, ou uma combinação, dos seguintes:

- Nó dependente de host
- Nó de ponto (veja uma descrição de nós de ponto APPN na discussão sobre redes ponto a ponto na seção [“IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX” na página 1](#))
- Parceiro (origem ou destino) em aplicativos distribuídos
- Nós de gateway que interconecta redes SNA

Com as APIs de gerenciamento de rede, o computador AIX também pode ser configurado para funcionar como um ponto de entrada dos MS (Management Services) a fim de fornecer suporte ao gerenciamento de rede distribuída. No nível de link, o computador AIX pode ser conectado a várias LANs e WANs, usando qualquer um dos tipos de link suportados (descritos em [“IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX” na página 1](#) e [“Requisitos de instalação” na página 17](#)).

Operação cliente/servidor

A configuração de cliente/servidor oferece os seguintes benefícios:

- A concentração de recursos de SNA em servidores reduz a carga nos clientes, melhorando o desempenho do cliente e minimizando a memória necessária para fornecer serviços de SNA aos clientes.
- Um único link de dados pode ser compartilhado por vários usuários em máquinas diferentes, eliminando a necessidade de cada máquina ter uma conexão física de rede SNA.
- Múltiplos servidores podem fornecer conectividade redundante (por exemplo, múltiplos servidores proporcionando acesso ao mesmo host). Ter múltiplos caminhos para um recurso de SNA permite o equilíbrio de carga nos diferentes servidores e fornece backup imediato no caso de um servidor ou link específico falhar.
- Utilizando conjuntos de LUs em múltiplos servidores, o administrador pode configurar e incluir facilmente servidores e usuários.
- Ter menos links e PUs para conectividade do host reduz o tamanho da definição VTAM do host.
- Utilitários de administração podem ser utilizados para configurar e gerenciar recursos de nó (para qualquer computador no domínio) e recursos compartilhados. O suporte a cliente/servidor fornecido pelas ferramentas de administração do CS/AIX possibilita a administração transparente de todos os recursos do domínio a partir de qualquer computador no domínio.
- Aplicativos SNA podem ser conectados via IPs (Internet Protocols) utilizando TCP/IP e HTTPS para atravessar firewalls, e para autenticação e segurança.
- Os aplicativos clientes podem ser remotos e o servidor de comunicação pode controlar o usuário, de forma que o host pode contatar o aplicativo sempre que o aplicativo mover.
- Os usuários remotos que executam o aplicativo em uma 'farm' de Windows Terminal Servers (WTS), servidores Citrix ou servidores UNIX X podem se conectar por meio de qualquer servidor na farm. O aplicativo de host poderá se conectar de volta ao usuário remoto, mesmo se o usuário alternar entre usar servidores diferentes.
- Os aplicativos clientes podem ser executados em contêineres que se conectam a um servidor para obter os recursos de SNA necessários para conectar sessões a nós SNA remotos.

Configuração fácil

O CS/AIX foi projetado com opções de configuração e recursos que reduzem o tempo de configuração e a complexidade da rede. Por exemplo:

Programa de administração Motif

O modo mais fácil de definir e modificar a configuração do CS/AIX é utilizar o programa de administração Motif (`xsnaadmin`). Esse programa fornece uma interface gráfica com o usuário a partir da qual é possível visualizar e gerenciar recursos do CS/AIX. Esse programa também simplifica a configuração, expondo apenas os campos cujos valores geralmente variam de uma instalação para outra, usando valores padrão para outros campos.

O programa de administração Motif inclui telas de ajuda que fornecem informações gerais sobre SNA e o CS/AIX, informações de referência para diálogos do CS/AIX e orientação para a execução de tarefas específicas.

Programa de Administração da Web

O CS/AIX também inclui um programa de administração da Web, que fornece funções semelhantes às do programa de administração Motif. Isso permite administrar o CS/AIX a partir do navegador sem a necessidade de iniciar uma sessão X ou sessão telnet com o servidor CS/AIX, sendo especialmente útil ao conectar-se por links lentos ou não confiáveis.

Configuração Dinâmica em Redes APPN

A configuração de um nó ou rede também é facilitada pela configuração dinâmica da rede APPN. Por exemplo, os nós de extremidade APPN e aplicações registram dinamicamente dados da configuração para suportar sessões LU 6.2, tornando assim a configuração da sessão opcional. Além disso, tendo o

Recursos e benefícios

ponto de controle do nó atuando como a LU local padrão, você pode evitar a configuração da LU 6.2 completamente.

A APPN também suporta configuração de estação de link dinâmica na ausência de estações de link configuradas.

Opções adicionais de interface com o usuário para administração

O programa de administração Motif é a interface recomendada para a configuração e o gerenciamento do CS/AIX. No entanto, existem diversas interfaces para o CS/AIX, o que permite trabalhar com uma que se ajuste a seu equipamento, às suas necessidades e preferências.

Programa de Administração da Linha de Comandos

O programa de administração de linha de comandos (`snaadmin`) pode ser utilizado para emitir comandos a fim de gerenciar recursos individuais do CS/AIX. É possível usar o `snaadmin` diretamente do prompt de comandos do AIX ou de dentro de um shell script.

System Management Interface Tool (SMIT)

A interface da SMIT está disponível na versão gráfica do Motif para ambientes do AIXwindows e na versão de caractere para terminais ASCII. Nas duas versões, o SMIT exibe diálogos para entrada fácil de dados de configuração e operacionais.

API NOF

A API NOF do CS/AIX fornece as mesmas funções de gerenciamento que o programa de administração de linha de comandos, oferecendo uma interface adequada para ser utilizada em um programa (no lugar de um script de comandos). É possível utilizar a API NOF para escrever seus próprios programas aplicativos para administrar o CS/AIX.

Melhor desempenho

O CS/AIX melhora o desempenho inerentemente alto de redes SNA e utiliza a operação de classe de serviço. O CS/AIX também otimiza a velocidade de rede por meio da compactação de dados SNA para dados de sessão da LU 0 a 3 e por meio de diferentes métodos de gerenciamento de tráfego que equilibram o fluxo de tráfego de acordo com o tamanho da rede:

- Em redes APPN, o CS/AIX suporta ambos High-Performance Routing (HPR) e o roteamento de sessão intermediária (ISR), e fornece opções de rede para conexão. Embora o ISR funcione eficientemente para redes pequenas, seu desempenho diminui em redes maiores.
- Para redes maiores que usam opções de conectividade da LAN (como Token Ring ou Ethernet) ou que usam o Enterprise Extender, também é possível usar a opção de rede de conexão para melhorar a eficiência da comunicação. A opção de rede de conexão cria um caminho de comunicações diretamente entre os nós. Isso permite que o tráfego desvie de nós de rede intermediários.
- Outro mecanismo de controle de tráfego, o pacing a nível de sessão adaptativo,, ajusta automaticamente o congestionamento regulando a taxa em que as LUs enviam as unidades de mensagens para as LUs associadas.

Opções de segurança

Com redes se tornando cada vez mais complexas e caminhando no sentido de uma arquitetura aberta, a segurança surge como um assunto primordial. Em redes SNA que executam o CS/AIX, é possível proteger seus recursos pela definição de diversos níveis de segurança por meio da configuração e implementação de certos tipos de links. Por exemplo:

- Em um sistema cliente/servidor, é possível configurar um servidor WebSphere que forneça acesso HTTPS a partir de Remote API Clients para os servidores. Isso significa que as conexões do cliente são autenticadas utilizando certificados de segurança. (Esse recurso requer software adicional, além do produto CS/AIX padrão. Consulte a seção [“Requisitos de instalação”](#) na página 17 para obter mais informações).
- Os usuários da LU 6.2 podem definir até três níveis de segurança - sessão, recurso e conversa. Respectivamente, um garante que as próprias LUs estejam engajadas em uma sessão, outro restringe o

acesso a todos os aplicativos associados a uma determinada LU e o outro restringe o acesso a um determinado aplicativo. Segurança adicional é possível através de rotinas de criptografia de dados.

- No nível do link, os links de fibra ótica fornecem segurança adicional como um meio que (diferentemente do cabeamento elétrico) não vaza sinais e, portanto, não pode ser facilmente violado.
- O TN Server e o TN Redirector do CS/AIX podem fornecer criptografia de dados, autenticação de servidor e autenticação de cliente entre o servidor CS/AIX e clientes TN3270 ou Telnet, utilizando software SSL (Secure Sockets Layer). (Esse recurso requer software adicional, além do produto CS/AIX padrão. Consulte a seção “Requisitos de instalação” na página 17 para obter mais informações).

Flexibilidade do gerenciamento de rede

O CS/AIX utiliza dois tipos de esquemas de gerenciamento de redes:

- MDS-NMVT (Multiple Domain Support-Network Management Vector Transport) pode funcionar como um esquema de gerenciamento centralizado, distribuído ou hierárquico. Ele está baseado em uma arquitetura de ponto focal/ponto de entrada que fornece a você alto grau de flexibilidade.

Os pontos focais são nós de controle que gerenciam a rede de acordo com os dados que eles coletam dos pontos de entrada (aplicações de gerenciamento que residem em todos os outros nós na rede).

- Em gerenciamento centralizado, um único ponto focal atua como um ponto de controle de toda a rede.
- No gerenciamento distribuído, diversos pontos focais compartilham o gerenciamento da rede.
- No gerenciamento hierárquico, os pontos focais são aninhados de acordo com a função.

O MDS-NMVT pode ser adaptado para gerenciar redes de subárea, APPN padrão e APPN de grande porte.

- SNMP-MIB (Simple Network Management Protocol-Management Information Base), que é adaptado para redes APPN sobre TCP/IP, é um serviço de gerenciamento distribuído baseado em uma arquitetura de gerenciador de agentes. Esse esquema de gerenciamento consiste em vários componentes: um ou mais agentes SNMP, um gerenciador e um banco de dados MIB, os quais normalmente residem em nós diferentes.
 - Um agente do SNMP é um processo executado no sistema que está sendo gerenciado e monitora o seu status. O agente mantém um banco de dados MIB para esse sistema.
 - O gerenciador (um aplicativo) consulta o agente por informações da MIB e processa a resposta. O gerenciador também pode receber dados não-solicitados (interrupções SNMP) do agente. O gerenciador e o agente se comunicam utilizando o protocolo SNMP.

Os gerenciadores de rede APPN podem utilizar SNMP-MIB do APPN para reunir informações a fim de analisar a rede e corrigir problemas.

O CS/AIX utiliza software agente que suporta a MIB do APPN. Para obter mais informações sobre a MIB do APPN, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX* e a página inicial da AIW IBM em <http://www.networking.ibm.com/app/aiwhome.htm>.

Confiabilidade, Disponibilidade e Capacidade de Manutenção

Para ajudar a manter uma operação confiável do sistema, o CS/AIX fornece diversas funções de exibição e ferramentas de diagnóstico de problemas.

- O programa de administração Motif fornece configuração avançada e ferramentas de gerenciamento, incluindo o seguinte:
 - Atualizações imediatas das informações da configuração
 - Informações de status para links, sessões e recursos de nó.
- Os comandos de consulta e de status fornecem a você informações sobre:
 - Sessões LU-LU
 - Sessões imediatas APPN

Recursos e benefícios

- Links Ativos
- Banco de dados de topologia APPN, que armazena informações sobre o link.
- As ferramentas de diagnóstico de problemas estão disponíveis para auxiliar você durante os diferentes estágios da configuração e operação. Incluem o seguinte:
 - A ferramenta de coleta de informações de diagnósticos (snagetpd) para permitir que você colete informações de serviço facilmente
 - As mensagens de status e de erro auxiliam você a resolver problemas nas rotinas de configuração e operação do sistema.
 - Os logs para coletar informações de erro da rede, falha e auditoria.
 - Recursos de rastreamento para reunir e formatar informações detalhadas de problemas.

Outros utilitários auxiliam você a testar a conectividade do link e a comunicação entre as aplicações.

O CS/AIX também inclui a API Management Services, que é utilizada para desenvolver ferramentas para o envio e o recebimento de alertas de rede e dados de problemas.

Todas essas ferramentas de gerenciamento e de diagnóstico de problemas estão totalmente integradas ao modelo Cliente/Servidor do CS/AIX, portanto é possível gerenciar o domínio inteiro do CS/AIX ou coletar informações de diagnóstico a partir de um único ponto na rede.

Integração, crescimento e mudança de rede

Para suportar a integração, o crescimento e a alteração da rede, as APIs do CS/AIX podem ser utilizadas para desenvolver aplicativos para uma determinada LU, plataforma ou sistema operacional, conforme a necessidade de seus negócios. O CPI-C é uma API especialmente importante porque é consistente com plataformas e sistemas operacionais diferentes. É utilizado para desenvolver aplicações que podem ser executadas em qualquer sistema.

O Enterprise Extender e o Remote API Client também fornecem um mecanismo para integrar redes SNA e TCP/IP. O Remote API Client também suporta contêineres para implementações de aplicativos baseadas em nuvem.

Capítulo 2. Planejamento para a sua rede e o IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX

Este capítulo fornece uma visão geral dos estágios de planejamento de uma rede que execute o CS/AIX. Também resume as funções que podem ser configuradas para o computador AIX e apresenta orientações para a estimativa dos recursos necessários para suportar as funções.

Estágios de planejamento de rede

Esta seção apresenta algumas orientações gerais para planejar, configurar e gerenciar redes com o uso de vários utilitários do CS/AIX e do AIX.

O planejamento de uma rede envolve um balanceamento de função, desempenho, recursos e custo. Embora não haja um único e melhor planejamento de uma rede, algumas orientações e técnicas gerais podem ajudar a garantir que seu plano atenda às suas necessidades. Para planejar uma rede, execute as seguintes tarefas

- Determine as funções que a rede deve fornecer (como transferência de arquivo ou emulação 3270) e os requisitos de seu desempenho.
- Determine como o CS/AIX pode ser configurado para fornecer as funções necessárias.
- Estime os recursos necessários para instalar o CS/AIX, para suportar os requisitos de desempenho e capacidade, para suportar as funções do CS/AIX e identifique os custos associados.

Identificando requisitos funcionais para a rede

Para determinar as funções que sua rede deve fornecer, você precisa considerar as seguintes questões:

- A rede será APPN?
- Os aplicativos SNA precisam ser executados em contêineres? Em caso afirmativo, um sistema cliente/servidor precisará ser usado, uma vez que o servidor não pode estar em um contêiner.
- O CS/AIX será executado como um sistema cliente/servidor? Em caso positivo, todos os computadores operarão em um único domínio do CS/AIX ou preciso definir dois ou mais domínios distintos?
- Preciso de mais de um servidor no domínio do CS/AIX a fim de fornecer balanceamento de carga para recursos de conectividade? Em caso afirmativo, qual servidor será o servidor de configuração do controlador? Preciso fornecer um ou mais servidores de configuração de backup?
- Preciso suportar a conexão de Remote API Clients a servidores CS/AIX utilizando HTTPS?
- Os aplicativos do usuário serão executados no servidor ou em computadores cliente AIX?
- O servidor fornecerá recursos de conectividade para aplicativos Windows (como programas de transação de API) que executam em clientes Windows?
- Cada servidor deve ser um nó de extremidade para sessões ou deve ser um dos seguintes tipos de gateways?
 - APPN
 - LU 0
 - LU 2
 - TN Server ou Redirecionador TN
- Quais os tipos de links físicos a rede utilizará?
- O CS/AIX precisará suportar IPv4, IPv6 ou ambos os tipos de conexão?

As respostas a esses tipos de perguntas ajudam a determinar quais funções do CS/AIX a rede precisará.

Determinando como configurar o CS/AIX

Para determinar como o CS/AIX deve funcionar, primeiro é necessário decidir como o trabalho deve fluir pela rede. As seguintes questões devem ser consideradas:

- Quais recursos (como aplicações) devem estar disponíveis na rede?
- Quantos usuários precisam ter acesso aos recursos remotos?
- Com que frequência cada recurso é acessado?
- Como os usuários podem ter acesso à rede?
- Como os requisitos dos usuários serão roteados através da rede?

É possível configurar o CS/AIX para suportar muitas funções, incluindo, por exemplo, o seguinte:

- Nó de rede APPN para roteamento de sessão intermediária (ISR)
- Nó de extremidade APPN (que se comunica com autonomia com nós adjacentes mas utiliza serviços de nó de rede APPN para se comunicar com nós de ponto não-adjacentes)
- Nó de rede de entrada baixa (LEN) (que se comunica diretamente com nós adjacentes ou nó configurados para se parecerem com adjacentes)
- Emulação de terminal host utilizando LU 2
- Utilização de LU 0, LU 1, LU 2, LU 3 e LU 6.2 (dependente e independente)
- Conexão de gateway SNA a um host

Um ou mais funções podem ser configuradas para um determinado nó, dependendo de suas necessidades. Por exemplo, é possível configurar o CS/AIX como um nó de rede APPN para fornecer serviços de roteamento e ISR, e utilizar o mesmo nó do gateway SNA para rotear sessões de LU dependentes, como LU 0 e LU 2. De modo semelhante, é possível configurar o CS/AIX para executar o TN Server e suportar um banco de dados compartilhado, bem como uma conexão de LU 6.2 independente para o MQSeries no host.

Identificando requisitos de recursos para instalação e operação

Para estimar o suporte das funções do CS/AIX, as seguintes perguntas devem ser respondidas:

- Quais habilidades do pessoal você precisa?
- Qual modelo de estação de trabalho AIX é necessário?
- Qual mídia de transporte pretendo utilizar?
- Quais são os requisitos de instalação para a configuração que selecionei?
- Quanto de memória e espaço de paginação preciso para a operação?
- Qual tempo de resposta posso esperar com o nível de tráfego previsto?

As respostas a essas perguntas ajudam a identificar os tipos de recursos que o CS/AIX utiliza quando é configurado para suportar uma ou mais das funções descritas em [“Identificando requisitos funcionais para a rede”](#) na página 15. Também ajuda a compreender o relacionamento entre as funções do CS/AIX, os recursos do AIX e os recursos de rede.

A forma como você aloca os recursos para os nós determinará como a rede executará.

Requisitos de equipe

A instalação, a operação e o ajuste do CS/AIX requerem o seguinte pessoal:

- Administradores de rede, que planejam a rede, adicionam novos dispositivos e mantêm ou atualizam o desempenho geral da rede.
- Administradores de sistema, que instalam e mantêm o CS/AIX e o hardware no qual ele opera, e que configuram os sistemas para conexão de rede.
- Programadores, que desenvolvem aplicações personalizadas, como programas de transação ou rotinas de gerenciamento de rede.

Os administradores de rede e de sistema devem estar totalmente familiarizados com o hardware no qual o CS/AIX opera e com o sistema operacional AIX. Eles devem conhecer as redes para as quais vários sistemas estão conectados e entender os conceitos SNA em geral. Devem também estar familiarizados com o seguinte:

- A interface Motif ou o SMIT (System Management Interface Tool) para AIX
- TCP/IP, se eles planejam usar funções de Cliente/Servidor, servidor TN ou Enterprise Extender
- Windows, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux e AIX. O Remote API Client é executado em todos eles.
- O WebSphere Application Server, se o sistema CS/AIX incluir Remote API Clients que se conectam a servidores usando HTTPS

Os programadores que desenvolvem aplicativos customizados para SNA devem ter experiência com a linguagem C (ou Java, se estiverem utilizando o CPI-C Java) e devem estar familiarizados com as APIs disponíveis no CS/AIX.

Modelos do IBM Power

O IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX foi projetado para execução em uma estação de trabalho AIX conectada a uma ou mais redes. O CS/AIX Versão 7.1 será executado em qualquer sistema IBM Power 8 ou Power 9 que for suportado pelo AIX Versão 7.2 ou mais recente. (O servidor deve executar em ambiente global, não em sistema ou aplicativo WPAR.)

Para obter informações sobre as velocidades de CPU relativas dos diferentes sistemas IBM Power, consulte o <http://www.ibm.com/it-infrastructure/power>.

Mídia de transporte

O CS/AIX pode precisar compartilhar o meio de transporte subjacente (como SDLC, Ethernet) com outros protocolos de comunicação. Portanto, os requisitos de largura de banda da camada física devem atender a todos os protocolos e aplicações que compartilham a mídia de transporte.

Nota: O CS/AIX pode compartilhar os adaptadores token ring, Ethernet e X.25 com outros protocolos, como TCP/IP. Pode ser necessário especificar endereços exclusivos de ponto de acesso a serviço (SAP) para cada protocolo a ser usado. O CS/AIX também pode compartilhar um adaptador da Multiprotocol Quad Port (MPQP), mas não uma porta da MPQP.

Requisitos de instalação

As funções designadas ao CS/AIX (em [“Identificando requisitos funcionais para a rede”](#) na página 15) também determinam os requisitos de instalação. Esta seção fornece uma visão geral dos recursos de computador necessários para a instalação do CS/AIX. Para obter informações adicionais, consulte a documentação fornecida com cada produto (consulte a Bibliografia para obter uma lista dos manuais).

Hardware de Link

O hardware de link é necessário somente em um servidor, não em um cliente.

A instalação de uma estação de trabalho do sistema AIX Power em uma ou mais redes requer links que estejam em conformidade com o protocolo de comunicação de rede selecionado. O hardware de link consiste em um adaptador de comunicação que é instalado no computador e em um cabo correspondente para conexão com a rede (também é necessário o software do driver de dispositivo).

Nota:

1. Os adaptadores de comunicação devem ser instalados com seus cabos correspondentes. Por exemplo, um adaptador Ethernet requer um cabo Ethernet para que o link funcione.
2. Se estiver usando o Enterprise Extender como seu único tipo de link, os adaptadores relacionados nesta seção não são necessários; mas você deve ter um dos adaptadores requeridos pelo AIX TCP/IP.

O CS/AIX suporta adaptadores de comunicação para os seguintes protocolos de link:

Estágios de planejamento de rede

- Token Ring
- Ethernet (padrão ou IEEE 802.3)
- SDLC
 - PCI IBM de 2 portas
 - MPQP IBM de 4 portas

Os seguintes protocolos de link requerem produtos ou recursos adicionais que não estão incluídos com o CS/AIX:

- X.25 (requer o produto AIXLink/X.25)
- ATM utilizando uma interface de LAN emulada (token ring ou Ethernet) sobre um adaptador ATM do IBM AIX
- Frame Relay utilizando uma interface token ring emulada

Para obter informações sobre os adaptadores que foram testados com o CS/AIX, consulte http://www.ibm.com/software/network/commsserver/about/comp_products/adapter_csaix.html.

Se você tiver perguntas sobre o adaptador ou hardware apropriado para as suas necessidades, ligue para um Representante de Vendas IBM.

Software: servidor AIX

Antes de instalar e utilizar o CS/AIX em sua estação de trabalho AIX, a estação de trabalho deverá ter o seguinte software:

- BOS (Sistema Operacional de Base) AIX, em uma das seguintes versões:
 - AIX 7.2 ou mais recente
- Suporte DLC apropriado (não necessário para instalação, mas requerido para utilizar o CS/AIX). Para obter informações adicionais sobre DLCs, consulte [“Instalando conjuntos de arquivos de controle de ligação de dados”](#) na página 26.
- Suporte ao Motif nível 1.2 (parte do sistema operacional de base AIX; necessário para utilizar as funções Secure Sockets Layer do TN Server e/ou TN Redirector do CS/AIX ou para utilizar o programa de administração Motif).
- Software Java (necessário para utilizar o CPI-C Java). O Java SDK mais recente disponível em <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> satisfaz todos os requisitos.

Instale o pacote Java SDK com o comando `installp`.

- A opção do AIX `bos.64bit` será um pré-requisito, se você pretender executar aplicativos usando as APIs do CS/AIX em modo de 64 bits. Assim como instalar esta opção, é necessário configurá-la usando o comando `smit load64bit`, para assegurar que ele seja carregado antes de tentar executar aplicativos de 64 bits. Se você pretender compilar e vincular aplicativos de 64 bits neste computador, mas executá-los em um computador diferente (por exemplo, se você usar computadores separados para desenvolver e testar aplicativos), a opção `bos.64bit` não será necessária.
- Software do AIX Certificate e SSL Base Runtime. Isso é necessário em um servidor se você pretende usar o TN Server ou TN Redirector com o recurso SSL. O software está incluído na mídia de instalação e é instalado automaticamente quando você instala CS/AIX.
- GSKIT. Isso é necessário em um cliente se ele for conectado aos servidores CS/AIX usando HTTPS. Consulte o arquivo README na mídia de instalação do cliente, para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software Global Security Kit.
- Um servidor da Web que suporte servlets Java (necessário para o programa de administração da Web). O IHS (IBM HTTP Server) v6.0.1 foi testado com o CS/AIX.

Se pretende utilizar outro servidor da Web ou se estiver instalando um desses servidores da Web depois de instalar o CS/AIX, será necessário configurar links entre os diretórios do CS/AIX e os diretórios do servidor da Web; consulte [“Configurando um Servidor da Web para o Programa de Administração da Web”](#) na página 33 para obter detalhes. (Se um ou mais dos servidores da Web

anteriores já estiver instalado, o processo de instalação do CS/AIX configurará os links necessários automaticamente.)

- Um navegador da Web que suporte Java (necessário para o programa de administração da Web). Os seguintes navegadores da Web foram testados com o CS/AIX:
 - Microsoft Internet Explorer v4 SP1 ou mais recente
 - Netscape Navigator v4.06 ou mais recente

WebSphere Application Server (para acesso HTTPS)

Se você executará um sistema cliente/servidor no qual Remote API Clients se conectam a servidores CS/AIX utilizando HTTPS, será necessário executar o WebSphere Application Server para fornecer acesso HTTPS desses clientes para os servidores.

O CS/AIX opera com o WebSphere Application Server Versão 8, que pode ser instalado em um computador que execute qualquer sistema operacional suportado pelo WebSphere. (Se necessário, ele pode ser instalado no mesmo computador AIX como um servidor CS/AIX.) Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter informações adicionais sobre sua instalação. Também será necessário instalar um plug-in adicional do CS/AIX neste computador para usar o WebSphere com o CS/AIX, conforme descrito em [“Configurando o WebSphere Application Server”](#) na página 31.

Memória e Armazenamento

Para suportar uma variedade completa de configurações e serviços, uma estação de trabalho que esteja executando o CS/AIX precisa da memória mínima requerida pelo sistema operacional AIX, mais 64 MB, e 200 MB de espaço em disco. Além disso, precisa de 250 MB de armazenamento temporário durante a instalação.

São fornecidas mensagens e texto de ajuda em vários idiomas nacionais diferentes. Você deve instalar os conjuntos de arquivos de pelo menos um idioma nacional; é possível instalar mais de um, se necessário. São necessários de 2,5 a 4,0 MB de espaço em disco por idioma (a quantidade varia com idiomas diferentes).

Se você decidir instalar a documentação do CS/AIX em formato de cópia eletrônica (PDF), precisará de armazenamento adicional em disco rígido. Novamente, estão disponíveis versões em diferentes idiomas nacionais. São necessários 28 MB de espaço em disco para instalar os manuais em inglês e até 17 MB para cada versão de idioma adicional.

Nota: Os requisitos de memória e disco fixo para outros programas licenciados, aplicativos de usuário e dados não estão incluídos nesses requisitos. Reveja atentamente todos os requisitos de sistema, memória e disco fixo com o representante IBM ou revendedor autorizado.

Configurações avançadas

Se você pretende executar aplicativos que requerem mais de uma configuração básica, precisará de recursos extras de computador.

Em geral, os requisitos de memória e armazenamento para a execução do CS/AIX dependem de muitos fatores diferentes que variam com a função da estação de trabalho AIX e de seu ambiente. Todavia, utilizando a regra prática, considerando que LUs, links ativos e sessões em andamento são consumidores dominantes dos recursos do computador, você pode estimar a quantidade de memória adicional e espaço em disco que é requerido para suportar a maior parte dos aplicativos em demanda.

Para obter mais informações sobre o uso de recurso, a alocação e a otimização com relação à função de nó, consulte <https://www.ibm.com/products/communications-server-for-data-center>.

Requisitos de memória e de armazenamento para a operação

Esta seção descreve os requisitos de memória e armazenamento de uma estação de trabalho executando o CS/AIX.

Buffers de Memória (Mbufs)

O AIX utiliza buffers de memória (mbufs) para possibilitar a comunicação entre os subsistemas de comunicação e os DLCs do AIX. O conjunto de mbufs é um recurso compartilhado que deve ser gerenciado no nível do sistema. O CS/AIX utiliza mbufs para enviar e receber dados pela rede, mas esse é apenas um dos subsistemas que utiliza mbufs. A utilização do recurso mbuf do CS/AIX pode afetar o desempenho de outros subsistemas, tais como TCP/IP, NFS ou DCE. Coordene com o administrador da rede para determinar os requisitos de mbuf.

Memória, Disco e Armazenamento de Paginação

O CS/AIX usa armazenamento primário, também conhecido como memória principal e memória de acesso aleatório (RAM), armazenamento em disco permanente e armazenamento em disco de paginação (também conhecido como espaço de paginação):

- Os blocos de controle para recursos de SNA, como LUs, links e sessões, consomem armazenamento primário.
- Os buffers de memória consomem apenas armazenamento primário.
- Os executáveis do CS/AIX, os arquivos de configuração e as publicações em cópia eletrônica consomem armazenamento permanente em disco.
- Programas aplicativos, sessões e processos relacionados possuem requisitos de espaço de paginação que utilizam armazenamento permanente em disco.

Requisitos de memória e de armazenamento em disco dependem de vários fatores que diferem amplamente de um ambiente para outro. Os TPs (Transaction Programs) e sessões SNA são consumidores dominantes de memória e armazenamento em disco.

Um TP é um programa que utiliza a API (Application Programming Interface) SNA para acessar a rede. Uma sessão é um canal lógico temporário entre duas LUs e nós parceiros. Os TPs utilizam esse canal para se comunicarem uns com os outros.

O consumo de memória e armazenamento em disco é amplamente afetado pelo número total de sessões, o número de sessões alocadas (conversações), a intensidade do tráfego das conversações e o número de TPs de usuário ativo. Os requisitos de memória são principalmente afetados pela intensidade do tráfego de dados e pelo uso resultante de mbufs. Os requisitos de armazenamento em disco originam-se nos requisitos de espaço de paginação dos TPs, sessões e processos relacionados.

Para todos os tipos de LU, uma distinção é feita entre uma sessão ociosa e uma sessão alocada. Uma sessão ociosa é uma sessão ativa que não está sendo utilizada por TPs. Uma sessão alocada é uma que suporta uma conversação em andamento. Para estimar o requisito de memória total, você precisa estimar a intensidade do tráfego e a parte do número total de sessões que será alocada, em média, em um determinado tempo. Você também pode escolher configurar o sistema para lidar com a demanda máxima. Essas estimativas variam entre os ambientes.

Se você aumentar a carga de sessões além da capacidade de memória do sistema, recairá no custo de paginação.

Processos

O CS/AIX requer no mínimo 20 processos do AIX.

Response time (Tempo de Resposta)

A estimativa do tempo de resposta para níveis de tráfego previstos é uma tarefa impossível, devido ao grande número de condições de rede existentes. Como o tempo de resposta também não pode ser expresso em uma fórmula concisa, ele é melhor obtido a partir de dados experimentais, que podem ser extrapolados para a rede.

Para ajudá-lo em suas estimativas, as páginas da web do IBM Communications Server em <https://www.ibm.com/products/communications-server-for-data-center> apresentam diferentes configurações de rede, além de mostrar como o tempo de resposta de cada rede é afetado por tais fatores como o modelo da estação de trabalho AIX e o número de sessões em andamento.

Endereçamento IPv4 e IPv6

Os computadores que executam o CS/AIX Versão 7.1 podem usar endereços de Protocolo da Internet versão 4 ou de Protocolo da Internet versão 6, com as restrições a seguir.

- Todos os servidores em um domínio de Cliente/Servidor devem utilizar o mesmo formato de endereçamento (IPv4 ou IPv6).
 - Se os servidores utilizarem IPv4, os clientes também deverão utilizar o IPv4.
 - Se os servidores utilizarem o IPv6, os clientes poderão utilizar o IPv6 ou o IPv4.
- Para o TN Server, se o CS/AIX utilizar IPv4, os TN Clients que se conectam ao TN Server também devem utilizar IPv4. Se o CS/AIX utilizar IPv6, os TN Clients poderão utilizar IPv6 ou IPv4. Por padrão, o Servidor TN aceita as conexões de ambos os tipos de clientes, mas você pode configurá-los para atender em um determinado endereço IP (utilizando o parâmetro *listen_local_address* no programa de administração da linha de comandos ou de um aplicativo NOF) a fim de restringi-lo a um tipo de conexão do cliente.
- Para o TN Redirector, se o CS/AIX utilizar IPv4, as conexões TCP/IP (do cliente para o CS/AIX e do CS/AIX para o host) também deverão utilizar IPv4.

Se o CS/AIX utilizar IPv6, a conexão TCP/IP do cliente para o CS/AIX seguirá as mesmas regras que as do TN Server. A conexão do CS/AIX para o host pode utilizar IPv6 ou IPv4. Não há requisito para as duas conexões utilizarem o mesmo formato de endereçamento.

- Se estiver utilizando SLP, o TN Server deverá suportar endereçamento IPv4, isto é, o servidor deve ter um endereço IPv4 (embora também possa ter um endereço IPv6). Isso ocorre porque o SLP utiliza difusões UDP, que não estão disponíveis em uma instalação que suporte apenas o IPv6.
- Para Enterprise Extender (HPR/IP), as portas em ambas as extremidades de um link devem utilizar o mesmo formato de endereçamento (IPv4 ou IPv6).
 - Se o CS/AIX utilizar IPv4, ele poderá conectar-se apenas a sistemas remotos que estejam configurados para suportar IPv4.
 - Se o CS/AIX utilizar IPv6, será possível configurá-lo para utilizar IPv4 ou IPv6 em um link do Enterprise Extender. A opção que você escolhe deve corresponder à configuração no sistema remoto.

Além disso, todos os links na mesma porta do Enterprise Extender devem utilizar o mesmo formato de endereçamento (IPv4 ou IPv6). Se você precisar suportar os links com diferentes formatos de endereçamento, deverá utilizar portas separadas. De maneira semelhante, todas as portas do Enterprise Extender na mesma rede de conexão devem utilizar o mesmo formato de endereçamento.

Para verificar se um servidor CS/AIX está executando IPv4 ou IPv6, utilize o comando `ifconfig -a` e examine o endereço ou endereços IP na saída. Eles serão endereços decimais com ponto IPv4 e/ou endereços hexadecimais IPv6. Para um Remote API Client no Windows, o comando equivalente é `ipconfig` (sem opções de linha de comandos). Se for necessário mudar o formato de endereçamento IP do computador, consulte a documentação de seu sistema operacional.

Se você estiver fazendo o upgrade de um sistema CS/AIX existente, conforme descrito em [“Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX”](#) na página 27 e também desejar mudar para o endereçamento de Protocolo da Internet versão 6, será possível executar os dois processos em qualquer ordem. No entanto, não será possível usar os novos recursos de endereçamento IPv6 até que ambos os processos estejam concluídos.

- Para um sistema Cliente/Servidor, você deve alterar todos os servidores no domínio do IPv4 para o IPv6 ao mesmo tempo; não tente executar um domínio misto de servidores IPv4 e IPv6.
- Como o upgrade para o CS/AIX também recomenda que você faça upgrade de todos os servidores ao mesmo tempo, é possível escolher fazer a mudança no endereçamento de Protocolo da Internet versão 6 ao mesmo tempo em que faz upgrade de cada servidor. Como alternativa, é possível mudar todos os servidores para IPv6 antes ou depois do upgrade, o que for mais conveniente.
- Depois que todos os servidores forem alterados para utilizar o endereçamento IPv6, será possível alterar os Remote API Clients para utilizarem o endereçamento IPv6 conforme necessário. Os clientes

Assegurando a compatibilidade entre as configurações de plataforma cruzada

IPv4 podem continuar operando com servidores IPv6; portanto, não há necessidade de alterar todos os clientes ao mesmo tempo.

Se estiver instalando um novo sistema CS/AIX, poderá instalá-lo apenas com endereçamento IPv6 em todos os servidores e clientes, se apropriado, ou poderá utilizar o endereçamento IPv4 inicialmente e migrar para o IPv6 posteriormente (sujeito às restrições acima para domínios Cliente/Servidor).

Assegurando a compatibilidade entre as configurações de plataforma cruzada

Os produtos SNA em execução em diferentes plataformas, como as IBM Personal Communications, o IBM Host-On-Demand ou o VTAM em um host, poderão funcionar com o CS/AIX se determinados requisitos forem atendidos.

Em geral, o release atual de um produto de rede SNA pode funcionar com o CS/AIX desde que ele suporte nós PU 2.1 e pelo menos um dos tipos de link suportados pelo CS/AIX. No entanto, alguns releases muito antigos (como VTAM V2) podem não funcionar de modo confiável. As capacidades de cada produto de rede estão documentadas em seu respectivo manual do usuário.

Outros fatores a serem considerados são os seguintes:

- Se você estiver utilizando LU 6.2 independente e sua rede não for APPN, você precisa ter certeza que as LUs estejam definidas para o sistema local.
- Ao trabalhar em um ambiente heterogêneo (protocolos TCP/IP e SNA na mesma LAN) com vários segmentos de LAN, certifique-se de os seus dispositivos de interconexão de LAN possam "rotear" os quadros de TCP/IP e de SNA de "ponte" ao mesmo tempo.

Convenção de Nomenclatura

Você pode utilizar IDs de rede para dividir logicamente sua rede física. Também, se você pretende conectar-se a outras redes, é extremamente recomendado que você registre seus IDs da rede e evite conflitos de nomes na rede.

Você pode definir nomes de rede e de LU da seguinte forma:

Nomes de Rede

Você pode definir nomes de rede diferentes (IDs de rede) para fornecer segmentação de redes APPN. A segmentação limita o tamanho dos bancos de dados da topologia da rede e a frequência de requisitos LOCATE de difusão através de cada rede.

Para assegurar a exclusividade de um ID de rede, um administrador da rede pode registrar o ID da rede com o registro mundial da IBM. O registro IBM assegura que cada ID de rede seja exclusivo entre todos aqueles registrados com ela. Os padrões de registro são consistentes com os padrões de OSI (Open Systems Interconnection), incluindo códigos de país OSI, conforme estabelecidos pelo sistema ISO (International Organization for Standards). Para obter mais informações sobre o registro, consulte a publicação *User's Guide for SNA Network Registry*.

Nomes de LU

Você pode utilizar curingas para nomes de LU para minimizar a definição do sistema e pesquisas na rede.

Capítulo 3. Instalando o CS/AIX em servidores AIX

Este capítulo descreve como instalar o CS/AIX em computadores AIX. Este capítulo também fornece instruções para a manutenção das informações de configuração do CS/AIX.

Nota:

1. Você deve ter privilégios de administrador para instalar o CS/AIX.
2. Você deve incluir um DLC (Controle de Link de Dados) antes de utilizar o CS/AIX. O DLC gerencia o adaptador de comunicação. Para obter mais informações, consulte a descrição do comando `mkdev` em *Referência de comandos do AIX* ou use a opção Comunicações no menu Dispositivos na System Management Interface Tool (SMIT). (Para obter mais informações, consulte os *Conceitos de programação de comunicações do AIX*.)
3. Para sistemas AIX que suportam ambientes do WPAR, o servidor CS/AIX deve ser executado no Ambiente global, não em um sistema ou aplicativo WPAR ou contêiner. (Os Remote API Clients podem ser executados em aplicativos WPARs ou contêineres).

Licenciamento e empacotamento do CS/AIX

Esta seção explica como o produto CS/AIX é licenciado e empacotado.

Mecanismos de licenciamento do CS/AIX

Esta seção foi projetada para fornecer ao leitor um entendimento de alto nível dos mecanismos de licença. O documento *CS/AIX License Information* fornece os termos e condições completos para o produto. Além disso, cenários de amostra estão disponíveis para maior esclarecimento do licença para muitos dos diferentes tipos de conectividade e funcionalidade fornecidos pelo CS/AIX. Consulte <https://www.ibm.com/products/communications-server-for-data-center> para obter essas informações.

O CS/AIX inclui vários componentes, descritos a seguir.

Uma Licença de Programa separada para o CS/AIX é necessária para cada máquina ou nó SP no qual qualquer um ou todos os componentes incluídos estejam instalados.

O licença do CS/AIX inclui a Licença do Programa (servidor) e licenças de usuário.

- Um Usuário é definido como uma pessoa. É necessário comprar uma autorização de Usuário para cada Usuário simultâneo que acessará e utilizará o CS/AIX, direta ou indiretamente. Como exemplo de uso indireto, se um programa de multiplexação ou um servidor de aplicativos (por exemplo, CICS, DB2, WebSphere ou o seu próprio aplicativo de negócios) se conectar ao CS/AIX fornecendo acesso em nome de vários Usuários simultâneos, então, será necessária uma Licença do usuário para cada um dos usuários simultâneos.
- Além disso, para programas aplicativos que não estão associados a usuários reais, uma autorização de Usuário é necessária para cada conexão de envio ou recebimento de dados ativa estabelecida com o nó do CS/AIX. Em um ambiente APPN, uma conexão é um link ativo para um nó adjacente.

Ativando o CS/AIX usando uma licença de nodelock

O CS/AIX utiliza licenças de bloqueio de nó para ativar ou desativar o produto. (As licenças de bloqueio de nó são aquelas gerenciadas em um nó específico em vez de por um servidor de licença de rede.)

Uma licença de bloqueio de nó pode ser uma licença permanente ou uma chave temporária que concede ao operador o uso do CS/AIX por um tempo limitado (por exemplo, para uma oferta inicial ou com finalidade de demonstração). A compra do produto CS/AIX inclui a licença de nodelock permanente, que é instalada automaticamente no arquivo de licença `node1ock` do sistema durante a instalação do produto.

Se o CS/AIX for instalado a partir de mídia de demonstração, como a mídia CD Showcase, ele será instalado com uma chave temporária. Para ativar completamente o produto, é necessário comprar uma licença do CS/AIX utilizando seus canais de marketing IBM tradicionais. Para fazer upgrade a partir de uma chave temporária, basta instalar a chave permanente a partir da mídia de instalação do CS/AIX. Não é necessário reinstalar o produto.

Para extrair a chave do CD de instalação do CS/AIX, utilize o seguinte procedimento:

1. Emita o comando `smit bffcreate` e use o diálogo SMIT resultante para extrair a imagem de LPP da mídia de instalação. Observe o nome do arquivo que é criado; este deve ser `sna.7.1.0.0.I` ou similar.

2. Use os comandos a seguir para extrair a chave da imagem de LPP:

```
cd /tmp
restore -f /usr/sys/inst.images/installp/ppc/filename ./usr/lib/sna/install/
license.sna
```

Substitua *filename* pelo nome do arquivo que você anotou na etapa 1.

3. Utilize o seguinte comando para copiar a chave para o arquivo `/var/ifor/nodelock`. Certifique-se de usar o operador "append" `>>` para concatenar a chave no arquivo (**não** use o operador `>`, que sobrescreve todas as chaves antigas).

```
cat /tmp/usr/lib/sna/install/license.sna >> /var/ifor/nodelock
```

Uso de monitoramento de recursos do CS/AIX

Há duas maneiras de licenciar o Communications Server for Data Center Deployment que inclui o CS/AIX. As licenças de Unidade de Valor do Processador (PVU) ou de Usuário Simultâneo. Apenas um método de licença é usado. Se licenciada por PVU, a licença depende do número de núcleos alocados para executar servidores CS/AIX. Utilizando máquinas virtuais, dois ou mais núcleos podem executar uma ou mais imagens do servidor CS/AIX. Portanto, o monitoramento depende do IBM Tivoli License Manager (ITLM) para monitorar o uso de PVU. Se licenciado pelo Usuário simultâneo, o servidor CS/AIX registrará o número de sessões de dados simultâneas usadas pelo cliente TN3270, por portas do Redirecionador de TN, por aplicativos APPC e LU0-3. O valor total é registrado a cada 30 minutos no arquivo `/var/sna/ad8a7aebefee4d8e9554c14f5f734b7b.s1mtag`.

Como o programa licenciado CS/AIX é empacotado

O LPP (Programa Licenciado do Produto) do CS/AIX consiste de vários pacotes (imagens instaláveis), aonde cada um contém um ou mais conjuntos de arquivos. Um conjunto de arquivos é a menor unidade instalável do produto. O AIX mantém informações de liberação e nível para cada conjunto de arquivos (consulte o comando `ls1pp` do AIX em [“Exibindo detalhes de instalação do produto”](#) na página 26). O programa licenciado também pode conter arquivos de atualização.

Nota: Para consultar os requisitos de espaço em disco, consulte [“Requisitos de instalação”](#) na página 17.

Os conjuntos de arquivos a seguir são necessários quando você instala o CS/AIX. Esses dois pacotes devem ser instalados juntos:

pacote de sna

sna.rte

Programa base do CS/AIX.

`sna.rte64` é um pré-requisito para `sna.rte`.

sna.rte64

Conjuntos de arquivos para suporte de API de 64 bits.

`sna.rte` é um pré-requisito para `sna.rte64`.

Conjuntos de arquivos para suporte a SSL

Os seguintes conjuntos de arquivos estão incluídos para suporte a SSL (Secure Sockets Layer) com o TN Server ou o TN Redirector:

gskta.rte

AIX Certificate and SSL Base Runtime.

sna.gsk_jre

Java JRE para o gerenciador de chave do certificado.

GSKIT8.gskss132

Pacote de SSL do Global Security Kit.

GSKIT8.gskcrypt32

Pacote de criptografia do Global Security Kit.

Recursos incluídos com o CS/AIX

Os seguintes recursos estão incluídos como parte do CS/AIX. É possível optar por instalá-los ou não.

sna.xsna

Programa de administração Motif.

sna.rte, X11.base.rte e X11.Dt.helpun são pré-requisitos para sna.xsna.

sna.wa

Programa de administração da Web.

sna.rte é um pré-requisito para sna.wa.

sna.docs.Language.data

Documentação on-line. *Language* indica o idioma no qual os documentos devem ser exibidos (por exemplo, fr_FR para francês).

sna.man.en_US.rte.data, sna.man.en_US.xsna.data

Página do manual do AIX para comandos do CS/AIX.

Pacote de sna.msg.Language

Catálogo de mensagens do CS/AIX, contendo arquivos de mensagens e ajuda de diálogos no idioma especificado para o ambiente de tempo de execução. O seguinte conjunto de arquivos é necessário:

sna.msg.Language.rte

Arquivos de mensagens e ajuda de diálogos para os recursos base do CS/AIX. *Language* indica o idioma no qual as mensagens devem ser exibidas. Escolha um dos seguintes identificadores de idioma:

Identificador	Idioma
en_US	Inglês (Estados Unidos)
Ja_JP	Japonês (PC)
de_DE	Alemão
es_ES	Espanhol
fr_FR	Francês
ko_KR	Coreano
pt_BR	Português
zh_CN	Chinês (simplificado)
zh_TW	Chinês (tradicional)

Se você instalar vários idiomas de um produto, certifique-se de instalar o idioma preferencial (ou primário) em primeiro lugar. Por exemplo, para instalar inglês como o idioma primário, especifique:

Preparando a instalação do CS/AIX

`sna.msg.en_US.rte`

`sna.rte` é um pré-requisito para `sna.msg.Language.rte`.

Communications.Bnd

Definição de pacote configurável para uso com o Easy-Install (conforme descrito em [“Métodos de instalação”](#) na página 28).

Preparando a instalação do CS/AIX

Antes de instalar o CS/AIX, deve-se estar executando o AIX Versão 7.2 ou mais recente. (O servidor deve ser executado no Ambiente global, não em um sistema ou aplicativo WPAR ou contêiner.) Execute as seguintes tarefas:

- Instale e configure quaisquer DLCs necessários para comunicação pela rede, conforme descrito em [“Instalando conjuntos de arquivos de controle de ligação de dados”](#) na página 26. (Os DLCs devem ser instalados e configurados antes de utilizar o CS/AIX; mas também é possível instalar DLCs depois de instalar o CS/AIX.)
- Se pretende utilizar o programa de administração da Web e ainda não instalou um servidor da Web adequado, instale-o agora. Os servidores da Web suportados pelo CS/AIX estão listados em [“Requisitos de instalação”](#) na página 17. Siga as instruções de instalação fornecidas com o software do servidor da Web.
- Para assegurar que os diálogos do produto e as mensagens sejam tratados corretamente, certifique-se de que a variável de ambiente LANG esteja configurada corretamente, conforme descrito em [“Mudando a variável de ambiente do idioma”](#) na página 26.

Instalando conjuntos de arquivos de controle de ligação de dados

O CS/AIX requer pelo menos um conjunto de arquivos de controle de link de dados (DLC) do AIX a fim de comunicar-se pela rede. A seguir é apresentada uma lista desses conjuntos de arquivos DLC:

- `bos.dlc.token` para estações de link token ring
- `bos.dlc.ether` para estações de link Ethernet padrão
- `bos.dlc.8023` para estações de link Ethernet 802.3
- `bos.dlc.qllc` para estações de link X.25
- `bos.dlc.sd1c` para estações de link SDLC

Todos os conjuntos de arquivos `bos.dlc` são fornecidos como parte do pacote `bos.dlc.usr` no sistema operacional de base do AIX. Os DLCs devem ser instalados separadamente.

Nota: Para obter mais informações sobre controles de link de dados do AIX, consulte *Conceitos de programação de comunicações do AIX*.

Exibindo detalhes de instalação do produto

É possível exibir o histórico da instalação do CS/AIX (e de alguns produtos relacionados) digitando-se um dos seguintes comandos:

Digite:	Para o produto:
<code>ls1pp -h sna.rte</code>	IBM Communications Server for Data Center Deployment no AIX

Para exibir as Program Temporary Fixes (PTFs) que foram aplicadas nos produtos desde que foram instaladas, insira o comando com a sinalização `-ha` em vez da sinalização `-h`.

Mudando a variável de ambiente do idioma

Ao utilizar o CS/AIX, certifique-se de que a variável LANG não esteja configurada como C.

Utilize o procedimento a seguir para mostrar qual variável LANG está em uso, ou para alterar a variável LANG:

1. No menu principal do SMIT, selecione **Ambientes do sistema**.
2. No menu seguinte do SMIT, selecione **Gerenciar ambiente do idioma**.
3. No menu seguinte do SMIT, selecione **Mudar/Mostrar ambiente do idioma principal**.
4. No menu seguinte do SMIT, selecione **Mudar/Mostrar convenção cultural, idioma ou teclado**.
5. Selecione o idioma a ser utilizado. Por exemplo, se você estiver usando mensagens em inglês dos Estados Unidos, selecione `en_US`.

Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX

Considerações

Se você estiver fazendo upgrade para o CS/AIX Versão 7.1 a partir de uma versão anterior do CS/AIX, você precisa considerar o seguinte.

1. Se você estiver executando o CS/AIX em uma configuração do Cliente/Servidor com dois ou mais servidores, será avisado para fazer upgrade de todos os servidores para a Versão 7.1 ao mesmo tempo, antes de fazer upgrade dos Remote API Clients.
 - Enquanto você estiver em processo de migração dos servidores, não será possível usar o programa de administração Motif ou o programa de administração da linha de comandos em um servidor de nível anterior para visualizar e gerenciar recursos em um servidor que executa a versão 7.1.
 - A versão 6.3.1.0 e as versões posteriores do Remote API Client funcionarão com um servidor existente, mas apenas se o sistema operacional no cliente não estiver configurado para usar IPv6.
 - As versões anteriores do Remote API Client funcionarão com o CS/AIX Versão 7.1.
 - Em particular, clientes mais antigos em sistemas operacionais para os quais os clientes não foram distribuídos com o CS/AIX Versão 7.1 como os S.Os. Windows de 32 bits continuarão a trabalhar com o CS/AIX Versão 7.1.
2. Várias estruturas de dados na API NOF foram modificadas na Versão 6.2.3.0 para aceitar formatos de endereços mais longos, necessários para endereços IPv6. Isso significa que, se você usar qualquer um dos verbos e/ou indicações a seguir em um aplicativo NOF existente que foi criado antes da Versão 6.2.3.0 (mesmo que não esteja usando os novos recursos de endereçamento de Protocolo da Internet versão 6), será necessário recompilar o aplicativo para usá-lo com o CS/AIX Versão 7.1.
 - DEFINE_LS, DEFINE_PORT, QUERY_LS, QUERY_PORT quando utilizado com um Enterprise Extender (HPR/IP) LS ou porta
 - DEFINE_TN3270_ACCESS, DELETE_TN3270_ACCESS, QUERY_TN3270_ACCESS
 - DEFINE_TN3270_EXPRESS_LOGON, QUERY_TN3270_EXPRESS_LOGON
 - DEFINE_TN3270_SSL_LDAP, QUERY_TN3270_SSL_LDAP
 - DEFINE_TN_REDIRECT, QUERY_TN_REDIRECT_DEF
 - QUERY_LU_0_TO_3 (para qualquer tipo de LU)
 - TN_REDIRECTION_INDICATION
3. Se você deseja usar os novos recursos de endereçamento de Protocolo da Internet versão 6 da Versão 7.1, será necessário assegurar que os servidores CS/AIX estejam configurados para usar o endereçamento de Protocolo da Internet versão 6. Consulte [“Endereçamento IPv4 e IPv6”](#) na página 21 para obter mais detalhes.

Instalando o programa licenciado do CS/AIX

Após você ter instalado o software obrigatório, estará pronto para instalar o CS/AIX. Utilize o seguinte procedimento:

Instalando o programa licenciado do CS/AIX

1. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
2. Instale e configure o DLC AIX associado para o adaptador de comunicação selecionado. Para configurar o DLC, use o comando `mkdev` (descrito em *Referência de comando do AIX*) ou a opção Comunicações no menu Dispositivos da SMIT (descrito em *Conceitos de programação de comunicações do AIX*).
3. Instale o CS/AIX, conforme descrito em [“Métodos de instalação”](#) na página 28. Selecione os recursos que deseja instalar (incluindo quaisquer conjuntos de arquivos de mensagens aplicáveis) ou selecione `all` para instalar o CS/AIX com todos os seus recursos incluídos.

Se você selecionar um recurso e escolher `yes` para o campo *Install requisite software*, o sistema também instalará `sna.rte` (o programa base do CS/AIX).
4. Se você instalou o software AIX Certificate and SSL Base Runtime para usar o TN Server ou o TN Redirector com o recurso SSL, será necessário configurar o software SSL depois de instalar o CS/AIX. Consulte [“Configurando o SSL para Uso com o TN Server ou Redirecionador TN”](#) na página 33 para obter informações adicionais.
5. Customize as informações de configuração do CS/AIX conforme necessário (veja [Capítulo 8, “Configurando e usando o CS/AIX”](#), na página 61 ou consulte o *Guia de Administração do Communications Server for Data Center Deployment on AIX*).
6. Inicie o CS/AIX. Observe que, após a instalação, isso ocorrerá automaticamente quando a máquina for reinicializada.

```
cd /  
sna start
```

Nota:

1. A instalação do CS/AIX reconfigura automaticamente os drivers de dispositivo SNA no nó local.
2. É possível instalar adaptadores depois que o CS/AIX estiver instalado. Não é necessário reinstalar o CS/AIX depois de incluir um adaptador; mas não será possível utilizar o adaptador até que o DLC apropriado esteja instalado.

Métodos de instalação

É possível instalar o programa licenciado CS/AIX utilizando um dos seguintes métodos:

- Easy-install
- No sistema local
- Pela rede (se o nó local for um servidor de rede)

Instalando o CS/AIX usando o Easy-Install

É possível instalar o software mais facilmente com o uso de pacotes configuráveis de software. Um pacote configurável de software contém uma lista de produtos de software adequados para um uso específico. As seções a seguir mostram como instalar o CS/AIX usando esse recurso. O Easy-Install pode ser executado no console do sistema ou remotamente, e executado sob X-Windows ou a partir de um terminal ASCII.

Instale o CS/AIX no nó local conforme descrito em [“Easy-Install usando a SMIT”](#) na página 28 ou em [“Easy-Install usando o Common Desktop Environment”](#) na página 29.

Easy-Install usando a SMIT

1. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
2. Digite o seguinte comando:
 - `smit install_bundle`
3. Pressione PF4 ou clique no botão Lista em Motif, para exibir uma lista de dispositivos de instalação e diretórios para a mídia de instalação.

4. Selecione Media-defined e pressione Enter.
5. Selecione o seu dispositivo de entrada e pressione Enter.

Easy-Install usando o Common Desktop Environment

1. Na barra de ativação do desktop, abra o Tools Application Manager.
2. Abra a pasta System_Admin.
3. Abra Easy Install.
4. Selecione o dispositivo de entrada.
5. Selecione o pacote Media-defined.
6. Clique no botão Instalar/Atualizar.

Instalando manualmente no nó local

Instale o CS/AIX no sistema local conforme descrito em [“Instalando manualmente a SMIT”](#) na página 29 ou em [“Instalando manualmente usando o Common Desktop Environment”](#) na página 30.

Instalando manualmente a SMIT

1. Coloque o meio de instalação na unidade apropriada da estação de trabalho AIX.
2. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
3. Certifique-se de que a variável de ambiente LANG no sistema não esteja configurada como C. Se estiver selecionando mensagens em inglês, configure a variável LANG como en_US. Para obter informações adicionais sobre como mostrar ou alterar a variável de ambiente LANG, consulte [“Mudando a variável de ambiente do idioma”](#) na página 26.
4. Digite o seguinte comando na linha de comandos do AIX:


```
smit install
```

Esse comando invoca o SMIT, que fornece um ambiente orientado a menus para a instalação.
5. Selecione as seguintes opções nos menus de instalação do SMIT para desempenhar uma instalação padrão do software selecionável com atualizações:
 - a. Install and Update Software
 - b. Install/Update Selectable Software (Custom Install)
 - c. Install/Update From All Available Software

Essa seqüência de seleções de menu é comparável ao seguinte comando de atalho:

```
smit install_selectable_all
```

6. No diálogo resultante, selecione o nome de dispositivo apropriado do meio de instalação como o dispositivo de origem para o procedimento de instalação. (Para listar os nomes do dispositivo, use PF4 na interface de caractere para a SMIT ou o botão Listar em Motif.)
7. Selecione sna.rte, o programa de base do CS/AIX, sna.msg.*Idioma*.rte (o catálogo de mensagens do CS/AIX) e todos os recursos e atualizações adicionais para o programa licenciado (incluindo todos os outros conjuntos de arquivos de mensagens aplicáveis). Para instalar todos os recursos no meio de instalação, selecione a opção all.

O utilitário de instalação exibe mensagens de status à medida que cada parte conclui a instalação com êxito.

8. Para instalar o software AIX Certificate and SSL Base Runtime a fim de utilizar o TN Server ou o TN Redirector com o recurso SSL, selecione também o conjunto de arquivos AIX Certificate and SSL Base Runtime.

O utilitário de instalação exibe mensagens de status à medida que cada parte conclui a instalação com êxito.

Instalando o programa licenciado do CS/AIX

Se você instalou esse software, será necessário configurar o software SSL depois de instalar o CS/AIX. Consulte [“Configurando o SSL para Uso com o TN Server ou Redirecionador TN”](#) na página 33 para obter informações adicionais.

9. Customize as informações de configuração do CS/AIX (veja [Capítulo 8, “Configurando e usando o CS/AIX”](#), na página 61 ou consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*).

Nota:

1. A instalação do CS/AIX reconfigura automaticamente os drivers de dispositivo SNA no nó local.
2. Para obter informações sobre o licença de usuários para o CS/AIX, consulte [“Mecanismos de licenciamento do CS/AIX”](#) na página 23.

Instalando manualmente usando o Common Desktop Environment

1. Coloque o meio de instalação na unidade apropriada da estação de trabalho AIX.
2. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
3. Certifique-se de que a variável de ambiente LANG no sistema não esteja configurada como C. Se estiver selecionando mensagens em inglês, configure a variável LANG como en_US. Para obter informações adicionais sobre como mostrar ou alterar a variável de ambiente LANG, consulte [“Mudando a variável de ambiente do idioma”](#) na página 26.
4. Na barra de ativação do desktop, abra o Tools Application Manager.
5. Abra a pasta System_Admin.
6. Abra a pasta Instalar gerenciador.
7. Selecione o dispositivo de entrada.
8. Selecione cada objeto mostrado para instalar tudo do meio, ou expanda e selecione objetos individuais para customizar as opções do Communications Server para AIX a serem instaladas.
9. Clique no ícone Instalar para iniciar a instalação.
10. Customize as informações de configuração do CS/AIX (veja [Capítulo 8, “Configurando e usando o CS/AIX”](#), na página 61 ou consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*).

Nota:

1. A instalação do CS/AIX reconfigura automaticamente os drivers de dispositivo SNA no nó local.
2. Para obter informações sobre o licença de usuários para o CS/AIX, consulte [“Mecanismos de licenciamento do CS/AIX”](#) na página 23.

Instalando sobre uma rede usando o Network Installation Management

Utilize este procedimento para instalar o CS/AIX por uma rede:

1. Consulte o *Guia de Instalação e Referência do AIX Versão 7.2* para obter informações sobre como configurar o servidor de Instalação de rede e fazer download de arquivos para o cliente.
2. Certifique-se de que a variável de ambiente LANG no sistema não esteja configurada como C. Se estiver selecionando mensagens em inglês, configure a variável LANG como en_US. Para obter informações adicionais sobre como mostrar ou alterar a variável de ambiente LANG, consulte [“Mudando a variável de ambiente do idioma”](#) na página 26.
3. Digite o seguinte comando na linha de comandos do AIX:

```
smit nim
```

Esse comando invoca o SMIT, que fornece um ambiente orientado a menus para a instalação.

4. Siga as instruções e responda aos prompts nos menus de instalação do SMIT para desempenhar uma instalação em rede. Selecione os arquivos que contêm sna.rte e quaisquer recursos e atualizações adicionais para o programa licenciado. O utilitário de instalação exibe mensagens de status conforme cada parte conclui a instalação com sucesso.

Nota:

1. O catálogo de mensagens do CS/AIX, `sna.msg.Language.rte`, é instalado automaticamente com o CS/AIX quando a opção *Incluir conjuntos de arquivos LANGUAGE correspondentes?* estiver definida para `sim` (padrão).
2. A instalação do CS/AIX reconfigura automaticamente os drivers de dispositivo SNA no nó local.
3. Para obter informações sobre o licença de usuários para o CS/AIX, consulte [“Mecanismos de licenciamento do CS/AIX”](#) na página 23.

Configurando o WebSphere Application Server

Se você executará um sistema cliente/servidor no qual os Remote API Clients se conectam a servidores CS/AIX usando HTTPS, será necessário um computador que execute o WebSphere Application Server para fornecer acesso de HTTPS desses clientes para os servidores, conforme descrito em [“Requisitos de instalação”](#) na página 17.

Esta seção descreve como configurar o WebSphere para utilização com o CS/AIX:

- Configurando um certificado seguro no servidor do WebSphere que será apresentado aos clientes
- Configurando o WebSphere Application Server para funcionar com o CS/AIX
- Instalando o arquivo de configuração do servidor no servidor do WebSphere

Também será necessário configurar o certificado de segurança do cliente e o arquivo de dados da rede do cliente em cada Remote API Client para acessar o WebSphere Application Server. Para obter informações adicionais, consulte o capítulo sobre como instalar o tipo de cliente apropriado.

Configurando o Certificado de Segurança do WebSphere Application Server

Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter instruções sobre a configuração de um certificado seguro no servidor. Esse certificado do servidor será apresentado a um Remote API Client no processo de autenticação, durante a tentativa de conexão via HTTPS.

É recomendado configurar o WebSphere de modo a tornar a autenticação do cliente mais rígida; consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter mais informações. Isso significa que o WebSphere solicitará certificados de segurança dos Remote API Clients durante o processo de autenticação e aceitará uma conexão de entrada de um Remote API Client apenas se puder verificar a autenticidade do certificado do cliente.

Configurando o WebSphere Application Server

Para configurar o WebSphere Application Server para operar com o CS/AIX, execute as etapas a seguir. Consulte a documentação do WebSphere Application Server para obter informações adicionais.

1. Copie ou transfira por FTP os dois arquivos `snahttpsrv.ear` e `snahttpsrv.cfg` do diretório `ibm-commserver-https` no CD de instalação do Remote API Client para um diretório no computador em que o console de administração do WebSphere é executado ou para um diretório de rede que possa ser acessado por meio desse computador.

Se o console de administração estiver em execução no Windows, a cópia dos arquivos não é necessária porque é possível acessar os arquivos diretamente do CD. Você precisa apenas inserir o CD de instalação do Remote API Client na unidade de CD do computador Windows.

2. Inicie o console de administração do WebSphere.
3. Siga a documentação do WebSphere para criar um host virtual que possa ser acessável apenas por uma conexão SSL segura. Esse host virtual será utilizado para o plug-in Java que gerencia conexões SNA HTTPS.
4. Na barra de menus, escolha Aplicativos, Instalar Novo Aplicativo.
5. Especifique o local do arquivo `snahttpsrv.ear`. Escolha o botão Avançar.

Procedimentos Pós-instalação

6. Quando for avisado a especificar um nome de host virtual nas duas primeiras telas, digite o nome do host virtual configurado para HTTPS. Para todos os demais parâmetros, é possível aceitar as opções padrão, a menos que você precise utilizar alguma configuração específica do WebSphere; escolha o botão Avançar nos diálogos seguintes até que ele seja substituído por um botão Concluir e, em seguida, escolha o botão Concluir. A tela deve, então, mostrar *Aplicativo instalado com sucesso*.
7. Clique em Salvar na configuração do controlador e, em seguida, clique no botão Salvar.
8. Na barra de menus, escolha Aplicativos, Aplicativos Corporativos.
9. Localize `SnaHttpTransport` na lista de aplicativos, clique na caixa de opções próxima a ele e clique no botão Iniciar para iniciar o aplicativo. (Depois disso, o aplicativo será iniciado automaticamente quando o WebSphere Application Server for iniciado.)
10. Na barra de menus, escolha Ambiente, Atualizar Plug-in do Servidor da Web e clique no botão OK. Isso atualiza a configuração do WebSphere.

Instalando o Arquivo de Configuração do Servidor

Para operar com o CS/AIX, o WebSphere Application Server requer uma lista de servidores CS/AIX que serão acessados utilizando o HTTPS. Crie e instale essa lista utilizando as etapas a seguir.

1. Na barra de menus do console de administração do WebSphere, selecione Ambiente, Gerenciar Variáveis do WebSphere.
2. Procure a variável `USER_INSTALL_ROOT` nessa lista e anote seu valor (que é o caminho de um diretório no servidor WebSphere). A lista de variáveis de ambiente pode se estender por duas ou mais páginas, portanto, pode ser necessário usar o botão Avançar para rolar pela lista.
3. Copie o arquivo `snahttpsrv.cfg` a partir do local onde o salvou em [“Configurando o WebSphere Application Server” na página 31](#) (ou a partir do CD de instalação) para o diretório especificado pela variável `USER_INSTALL_ROOT` e, em seguida, edite esse arquivo usando um editor de texto para incluir uma lista de servidores CS/AIX que podem ser acessados por Remote API Clients utilizando HTTPS. Cada servidor deve ser especificado em uma linha separada do arquivo, no formato a seguir:
`server=servername.domainname.com`

Procedimentos Pós-instalação

Esta seção explica como desempenhar tarefas de manutenção que podem ser necessárias após a instalação do CS/AIX.

Operação do cliente/servidor

Após a instalação, o CS/AIX inicialmente opera como um servidor independente (com todos os componentes em um único sistema AIX). Se você desejar executá-lo como um servidor em um domínio de cliente/servidor, consulte o capítulo Gerenciando sistemas de cliente/servidor do CS/AIX no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter instruções.

Visualizando livros em PDF

Os manuais incluídos na mídia de instalação deste produto estão no formato PDF (Portable Document Format). O formato eletrônico permite que você pesquise, percorra ou imprima as informações mais facilmente, utilizando links de hipertexto para obter informações relacionadas. Também facilita o compartilhamento de biblioteca no seu site, pois os visualizadores de PDF estão disponíveis para muitas plataformas diferentes.

Se optar por instalar os manuais em PDF ao instalar o produto, eles serão instalados no diretório `/usr/share/man/info/Language/sna`. O arquivo `HTML SNAB00KS.HTM` nesse diretório fornece um link de hipertexto para cada manual. Os manuais também estão incluídos no diretório `/DOCS` na mídia de instalação do CS/AIX.

É possível ler os manuais em PDF usando qualquer visualizador de PDF, como o Adobe Acrobat no Windows ou xpdf no Intel Linux.

Revisando informações atuais sobre a liberação

A atualização mais recente do arquivo LEIA-ME do produto, contido no diretório `/usr/lpp/sna`, contém informações sobre quaisquer alterações do produto após a publicação da biblioteca do CS/AIX. Revise o arquivo LEIA-ME sempre que você receber atualizações do produto.

O arquivo README pode ser acessado por meio da SMIT, usando o procedimento a seguir

1. Após instalar o CS/AIX Versão 7.1, acesse o menu principal da SMIT para o CS/AIX, inserindo o comando a seguir na linha de comandos:

```
smit sna
```

O menu principal do SMIT para o CS/AIX será exibido.

2. Selecione **Product Information** no menu principal do SMIT para CS/AIX. A SMIT exibe o diálogo de Informações do produto.
3. Selecione uma das opções nesse menu para visualizar o arquivo README associado.

Configurando o SSL para Uso com o TN Server ou Redirecionador TN

Se você instalou o software AIX Certificate and SSL Base Runtime para usar o TN Server ou o TN Redirector com o recurso SSL, será necessário configurar o software SSL depois de instalar o CS/AIX.

O software SSL requer dois componentes:

- Um par de chaves é requerido para permitir a execução da criptografia de da decriptografia de dados.
- Um certificado é requerido para permitir a autenticação do servidor.

O par certificado e chave compõe um único registro em um banco de dados de conjunto de chaves, que é armazenado no servidor CS/AIX que executa o TN Server ou o TN Redirector. O CS/AIX utiliza o banco de dados para implementar SSL.

Para gerenciar o banco de dados de conjunto de chaves, digite o comando a seguir no prompt de comandos do AIX:

```
snakeyman
```

O comando `snakeyman` ativa um programa Java. Consulte a ajuda fornecida com este programa para obter mais instruções.

Cada registro no banco de dados é identificado por um nome exclusivo conhecido como um rótulo. Se você tiver dois ou mais registros a utilizar em diferentes sessões do TN Server ou Redirecionador TN, você precisa tomar nota dos rótulos que atribuiu quando estava configurando o banco de dados; esses rótulos são utilizados para identificar quais registros devem ser utilizados em cada sessão. Você também pode identificar um dos registros como o padrão, assim as sessões utilizarão este registro, a menos que você especifique explicitamente o rótulo de um registro diferente.

Depois de utilizar `snakeyman` para atualizar os certificados do servidor, será necessário sair do programa `snakeyman` e, em seguida, parar e reiniciar o nó do CS/AIX a fim de utilizar os certificados atualizados. Use os comandos a seguir para parar e reiniciar o nó:

```
snaadmin term_node
snaadmin init_node
```

Configurando um Servidor da Web para o Programa de Administração da Web

Se estiver utilizando o programa de administração da Web com um servidor da Web que não esteja listado em [“Requisitos de instalação”](#) na página 17 ou se instalar o servidor da Web depois de instalar o CS/AIX,

Procedimentos Pós-instalação

será necessário configurar links entre os diretórios do CS/AIX e os diretórios do servidor da Web, de maneira que o servidor da Web possa localizar os arquivos necessários. Use o comando `ln` para criar esses links.

- O diretório "servlets" do servidor da Web deve estar vinculado ao `/usr/lib/sna/WebAdmin/Server`.
- O subdiretório `SnaAdmin` no diretório "public HTML" do servidor da Web deve estar vinculado ao `/usr/lib/sna/WebAdmin/Client`.

Para obter mais detalhes sobre como configurar o servidor da Web, consulte o arquivo de texto `/usr/lpp/sna.wa/README`, que é instalado quando você instala o pacote admin da Web do CS/AIX.

Fazendo backup de arquivos de configuração do CS/AIX

O CS/AIX faz backup automático do nó, do domínio, dos dados do dispositivo TN3270 (`tn3270dev.dat`) e dos arquivos de configuração de TP sempre que você faz alterações que afetam esses arquivos (usando qualquer uma das ferramentas de administração do CS/AIX). Por exemplo, quando você faz uma alteração que afeta o arquivo de configuração do nó (`sna_node.cfg`), o CS/AIX cria um arquivo backup denominado `sna_node.bkn`, em que *n* é 1 ou 2:

- Na primeira vez que você mudar o arquivo, a configuração existente será salva em `sna_node.bk1`.
- Na segunda vez que você mudar o arquivo, a configuração existente será salva em `sna_node.bk2`, deixando `sna_node.bk1` inalterado.
- Na terceira vez que você mudar o arquivo, e nas vezes subsequentes, `sna_node.bk1` será descartado, `sna_node.bk2` será renomeado para `sna_node.bk1` e a configuração existente será salva em `sna_node.bk2`.

Esse processo significa que existe um máximo de dois arquivos cópia de segurança para o arquivo de configuração do nó em qualquer momento. O mesmo processo é utilizado para gerar extensões de nome de arquivo para outros arquivos cópia de segurança.

Além dos arquivos de cópia de segurança automáticos, faça arquivos de cópia de segurança dos arquivos de configuração para proteger-se contra perda de dados em uma das seguintes condições:

- Antes de instalar um novo nível do sistema operacional AIX
- Antes de instalar um novo release do CS/AIX
- Depois de criar uma nova configuração

É possível fazer backup dos arquivos de configuração utilizando os seguintes comandos:

```
cd /etc/sna
/bin/ls -l sna*cfg sna.net sna_tps ibmcs.* | backup -i -v -q -f Devicename
```

Nesses comandos, *Devicename* é o caminho e o nome do arquivo de um dispositivo que receberá dados a partir dos arquivos que estão sofrendo backup. Idealmente, faça backup dos arquivos em mídia externa, tais como disquete ou fita.

Restaurando uma cópia de backup de arquivos de configuração do CS/AIX

Para restaurar os arquivos de configuração do CS/AIX que sofreram backup conforme descrito em [“Fazendo backup de arquivos de configuração do CS/AIX”](#) na página 34, faça o seguinte:

1. Assegure-se de que o CS/AIX não esteja ativo. Para saber se está ou não, digite o seguinte comando:

```
snaadmin status_node
```

Se o CS/AIX estiver ativo, o comando exibirá informações sobre o status do nó local; caso contrário, exibirá uma mensagem indicando que o CS/AIX está inativo.

Se o CS/AIX estiver ativo, digite o seguinte comando para desativá-lo:

```
sna stop
```

2. Digite os seguintes comandos:

```
cd /etc/sna
restore -x -f Devicename
```

Nesse comando, *Devicename* é o caminho e o nome de arquivo do dispositivo que você utilizou ao fazer o backup dos arquivos.

Este comando sobrescreve quaisquer arquivos de configuração existentes com os mesmos nomes no diretório `/etc/sna`.

Reinicializando arquivos de configuração

Se os arquivos de configuração do CS/AIX forem modificados acidentalmente de modo que as informações neles contidas não mais possam ser utilizadas, talvez seja necessário reinicializar os arquivos para que você possa reconfigurar o CS/AIX como se fosse recém-instalado. Isso deve ser feito somente se você tiver certeza de que as informações de configuração não podem ser recuperadas.

Nota: Se você tiver arquivos de configuração de backup que sejam válidos, poderá copiá-los para o diretório `/etc/sna` e utilizá-los para inicializar o nó utilizando o comando `sna start`.

É possível reinicializar os seguintes arquivos de configuração:

- O arquivo de configuração de nó, `sna_node.cfg`
- O arquivo de configuração de domínio, `sna_domn.cfg`
- O arquivo de configuração de TP, `sna_tps`
- O arquivo do banco de dados do conjunto de chaves SSL e o arquivo stash de senha

Siga estas etapas para reinicializar os arquivos de configuração:

1. Saia do programa de administração, se estiver ativo, e desative o CS/AIX emitindo o seguinte comando:

```
sna stop
```

2. Crie um arquivo de segurança dos arquivos de configuração existentes copiando os arquivos que estão sendo reinicializados para outro local.

3. Exclua os arquivos que estão sendo reinicializados.

4. Se você excluiu o arquivo de configuração de domínio, emita o seguinte comando para recriá-lo (copiando do arquivo de configuração de domínio vazio fornecido com o CS/AIX):

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/empty.cfg /etc/sna/sna_domn.cfg
```

Esse comando cria um novo arquivo de configuração de domínio, que é necessário para iniciar o CS/AIX.

5. Se você excluiu o arquivo de banco de dados do conjunto de chaves SSL, emita o seguinte comando para recriá-lo (copiando do arquivo de amostra fornecido com o CS/AIX):

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/ibmcs.* /etc/sna
```

6. Emita o seguinte comando para reiniciar o CS/AIX:

```
sna start
```

7. Inicie o programa de administração Motif:

```
xснаadmin &
```

Se o arquivo `sna_node.cfg` não existir, o programa de administração solicitará a configuração do nó. É possível continuar, configurando o nó e os outros recursos, conforme descrito em [Capítulo 8, “Configurando e usando o CS/AIX”](#), na página 61 ou no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.

Procedimentos Pós-instalação

Se você usou um arquivo `sna_node.cfg` válido, o novo arquivo de configuração será usado para inicializar o nó.

Capítulo 4. Instalando IBM Remote API Clients no Linux

Este capítulo descreve como instalar o IBM Remote API Client no Linux, o qual permite que uma estação de trabalho Linux execute aplicativos SNA sem ter uma instalação de pilha SNA completa. Um Remote API Client no Linux pode ser conectado a um ou mais servidores CS/AIX (ou servidores CS Linux, mas não ambos ao mesmo tempo) utilizando uma rede TCP/IP. (Os servidores CS Linux não podem operar no mesmo domínio que servidores CS/AIX.)

Este capítulo se aplica aos IBM Remote API Clients em execução em computadores AMD64/Intel EM64T (x86_64) de 64 bits e Power Systems (ppc64le). Se você estiver instalando o IBM Remote API Client em um computador System z (s390x), consulte [Capítulo 5, “Instalando os IBM Remote API Clients on Linux for System z”](#), na página 43.

O programa de instalação e os arquivos associados, incluindo o arquivo LEIA-ME do IBM Remote API Client, estão localizados no CD de instalação no diretório apropriado do tipo de cliente:

Tipo de Cliente	Diretório no CD
AMD64/Intel EM64T (x86_64) de 64 bits	/ibm-commserver-clients/linux-x86_64
Power (ppc64le)	/ibm-commserver-clients/linux-ppc64le

Recomenda-se ler o arquivo LEIA-ME do IBM Remote API Client antes de instalar o software.

Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do CS/AIX e dos Remote API Clients, recomenda-se fazer upgrade de todos os servidores antes de fazer upgrade dos Remote API Clients. Consulte [“Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX”](#) na página 27 para obter mais detalhes.

Requisitos de Hardware e de Software

requisitos de hardware

O IBM Remote API Client requer um computador suportado por uma das distribuições do Linux a seguir.

Utilize o comando `uname -m` para verificar a classe de CPU do computador de destino. A tabela a seguir mostra o hardware apropriado para cada tipo de cliente e a resposta do `uname -m` para esse hardware.

Tipo de Cliente	Hardware	resposta uname
AMD64/Intel EM64T de 64 bits	Sistema x86_64 (AMD64 ou Intel EM64T)	x86_64
pSeries	Sistema de energia	ppc64le

Versão do sistema operacional Linux

A versão atual do IBM Remote API Client foi testado com as seguintes versões do sistema operacional Linux. Também pode executar satisfatoriamente em outras distribuições do Linux.

- RedHat Enterprise Linux 7 e 8
- SUSE Linux Enterprise Server 12 e 15
- Ubuntu Linux LTS 18.04 e 20.04

Consulte o arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter detalhes de quais pacotes opcionais podem ser necessários.

Java

Se você utiliza a API CPI-C Java, precisará do software Java. Consulte o arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter detalhes.

GSKIT

Se o cliente irá se conectar aos servidores CS/AIX utilizando HTTPS, será necessário o software GSKIT para possibilitar acesso HTTPS aos servidores por meio de um servidor WebSphere. Consulte o arquivo LEIA-ME na mídia de instalação para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software GSKIT.

Exibindo detalhes de instalação do produto

É possível exibir informações sobre o Remote API Client e os pacotes de software relacionados que já estão instalados. Para listar todos os pacotes instalados, use o comando a seguir nos sistemas RHEL ou SLES:

```
rpm -q -a
```

Para visualizar mais detalhes de um pacote específico, utilize o seguinte comando:

```
rpm -q -i packagename
```

packagename é o nome base do pacote instalado, por exemplo `ibm-commserver-client`.

Os comandos correspondentes no Ubuntu são `dpkg -l` e `dpkg -l packagename`, respectivamente.

Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX

O CS/AIX utiliza diversas variáveis de ambiente para controlar sua operação, as quais devem ser configuradas antes de ativar o software CS/AIX Linux no cliente. A maneira mais simples de gerenciar essas variáveis é configurá-las em um arquivo de texto que o CS/AIX lê na inicialização.

No diretório de configuração do CS/AIX, `/etc/opt/ibm/sna`, crie um arquivo de texto denominado `environment` e configure cada variável de ambiente em uma linha separada. Por exemplo:

```
export LANG=en_US
export PATH='/usr/bin'
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
```

Configurando a variável de ambiente do idioma

Utilize o seguinte comando para alterar a variável `LANG` para indicar o idioma que deseja utilizar:

```
export LANG=language
```

Substitua *language* pelo identificador do idioma que deseja utilizar, o qual pode ser um dos seguintes:

Identificador	Idioma
en_US	Inglês (Estados Unidos)
ja_JP	Japonês (PC)
de_DE	Alemão
es_ES	Espanhol
fr_FR	Francês
ko_KR	Coreano
pt_BR	Português

Identificador	Idioma
zh_CN	Chinês (simplificado)
zh_TW	Chinês (tradicional)

Instalando o Remote API Client no Linux

Depois de ter instalado o software obrigatório, você está pronto para instalar o IBM Remote API Client.

Se você tiver um nível anterior do IBM Remote API Client já instalado, siga as etapas na seção “Desinstalando o Remote API Client no Linux” na página 41 para removê-lo antes de instalar esse novo nível. Quaisquer informações de configuração serão mantidas para serem utilizadas pela nova instalação.

1. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
2. Monte o CD e torne-o o diretório atual.

```
mount /dev/cdrom
```

```
cd /media/cdrom
```

O nome do diretório /media/cdrom pode ser diferente se você tiver uma unidade de DVD. Use o comando `df` para ver onde o Linux montou o CD.

3. Vá para o subdiretório apropriado no CD e execute o script de shell para instalar o cliente. O exemplo abaixo mostra o subdiretório /linux-x86_64 para um cliente Intel (x86_64) de 64 bits, substitua-o por /linux-ppc64le, se necessário.

```
cd ibm-commserver-clients/linux-x86_64
./installibmcscli
```

O shell script testará determinados pré-requisitos e emitirá mensagens de aviso se eles não forem atendidos. Será solicitado que você leia e aceite o contrato de licença, em seguida, o script instalará os pacotes rpm/deb.

4. Crie o arquivo de dados da rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente se conecta. Você também deve definir configuração adicional para ativar o suporte avançado para controlar as LUs e mapear alias de unidade lógica; isso permite a você integrar os clientes mais dinamicamente e gerenciar os recursos de LU em um domínio de servidores. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.
5. Inclua os diretórios binários do IBM Remote API Client em PATH. Você pode desejar alterar o seu perfil para fazer isso automaticamente:

```
export PATH='$PATH:/opt/ibm/sna/bin'
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Para aplicativos CPI-C Java você deve configurar também a seguinte variável de ambiente:

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

Para alguns aplicativos, você também pode precisar definir a variável de ambiente LD_PRELOAD, mas não deve fazer disso uma alteração global em seu perfil:

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLis.so
```

6. Inicie o IBM Remote API Client. Após a instalação, isso acontecerá automaticamente quando a máquina for reinicializada. Certifique-se de não estar nos diretórios do CD ao fazer isso.

```
cd /
sna start
```

Nota: Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Consulte [“Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT”](#) na página 40 para obter informações adicionais.

Também será necessário atualizar o arquivo de dados da rede do cliente para especificar o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT

Se o cliente irá se conectar a servidores CS/AIX utilizando HTTPS, ele deve ter o software gerenciador de chaves GSKIT instalado. Consulte o arquivo LEIA-ME na mídia de instalação para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software GSKIT.

Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Execute as seguintes etapas.

1. Execute o gerenciador de chaves GSKIT, utilizando o comando a seguir:

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

Na interface com o usuário do gerenciador de chave, abra o Arquivo do banco de dados de chave `/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb`, que está no formato CMS.

2. A senha inicial do banco de dados de chaves é `ibmcs`. Antes de configurar os certificados de segurança, você **deve** alterá-la para manter a segurança da configuração. No diálogo para alterar a senha, marque a caixa de opções "Fazer stash da senha para um arquivo?" a fim de garantir que a nova senha seja salva quando o banco de dados de chaves for aberto.
3. Obtenha uma cópia do certificado da Autoridade de Certificação (CA) utilizado para subscrever o certificado de segurança do Web Server, e instale no banco de dados de chaves. Para fazer isso, selecione os Certificados Signatários da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Incluir.
4. Se o servidor do WebSphere estiver configurado para requerer certificados de segurança do cliente, o cliente deverá ter um certificado emitido por uma CA cujo próprio certificado esteja no banco de dados de certificados de segurança do Servidor da Web. Para solicitar um novo certificado:
 - a. Selecione Criar, Novo Pedido de Certificado na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo, e envie-o para a CA.
 - c. Quando o certificado for emitido, armazene-o no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.

Como medida temporária para seu teste interno, é possível criar um certificado cliente auto-assinado em vez de obter um certificado da CA. Contudo, tal certificado não provê o nível de segurança necessário e não deve ser utilizado num sistema de trabalho. Para criar um certificado auto-assinado:

- a. Selecione Criar, Novo Certificado Auto-assinado, na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo.
 - c. Armazene o arquivo de certificados no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.
5. Saia do gerenciador de chaves GSKIT ao concluir a configuração dos certificados.

Desinstalando o Remote API Client no Linux

É possível desinstalar o Remote API Client no Linux usando os comandos a seguir (use `dpkg -r` no Ubuntu Linux).

```
/usr/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-cli  
/sbin/shutdown -r now
```

Nem todos os pacotes listados nesses comandos serão instalados em todos os sistemas.

A desinstalação do IBM Remote API Client no Linux manterá todas as informações de configuração customizadas de reserva para serem utilizadas por uma instalação posterior.

Capítulo 5. Instalando os IBM Remote API Clients on Linux for System z

Este capítulo descreve como instalar o IBM Remote API Client on Linux for System z, o que permite que um mainframe do System z execute aplicativos SNA sem ter uma instalação completa de pilha SNA. Um Remote API Client on Linux for System z pode conectar-se a um ou mais servidores CS/AIX (ou servidores CS Linux) usando uma rede TCP/IP.

Recomenda-se ler o arquivo LEIA-ME do IBM Remote API Client antes de instalar o software. Esse arquivo está localizado no diretório `/ibm-commserver-clients/linux-systemz` no CD de instalação.

Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do CS/AIX e dos Remote API Clients, recomenda-se fazer upgrade de todos os servidores antes de fazer upgrade dos Remote API Clients. Consulte [“Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX”](#) na página 27 para obter mais detalhes.

Requisitos de Hardware e de Software

requisitos de hardware

O IBM Remote API Client requer um sistema System z de 64 bits suportado por uma das distribuições Linux listadas em [“Versão do sistema operacional Linux”](#) na página 43.

Utilize o comando `uname -m` para verificar a classe da CPU. Ele deve relatar `s390x` para indicar um ambiente de 64 bits.

Versão do sistema operacional Linux

A versão atual do IBM Remote API Client foi testado com as seguintes versões do sistema operacional Linux. Ela também pode ser executada satisfatoriamente em outras distribuições Linux.

- RedHat Enterprise Linux 7 e 8
- SUSE Linux Enterprise Server 12 e 15
- Ubuntu Linux LTS 18.04 e 20.04

Consulte o arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter detalhes de quais pacotes opcionais podem ser necessários.

Java

Se você utiliza a API CPI-C Java, precisará do software Java. Consulte o arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter detalhes.

GSKIT

Se o cliente irá se conectar aos servidores CS/AIX utilizando HTTPS, será necessário o software GSKIT para possibilitar acesso HTTPS aos servidores por meio de um servidor WebSphere. Consulte o arquivo LEIA-ME na mídia de instalação para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software GSKIT.

Exibindo detalhes de instalação do produto

É possível exibir informações sobre o Remote API Client e os pacotes de software relacionados já instalados. Para listar todos os pacotes instalados no RHEL ou no SLES, use o comando a seguir:

```
rpm -q -a
```

Instalando o Remote API Client no Linux para System z

Para visualizar mais detalhes de um pacote específico, utilize o seguinte comando:

```
rpm -q -i packagename
```

packagename é o nome base do pacote instalado, por exemplo `ibm-commserver-client`.

Os comandos correspondentes no Ubuntu são `dpkg -l` e `dpkg -l packagename`, respectivamente.

Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX

O CS/AIX utiliza diversas variáveis de ambiente para controlar sua operação, as quais devem ser configuradas antes de ativar o software CS/AIX Linux no cliente. A maneira mais simples de gerenciar essas variáveis é configurá-las em um arquivo de texto que o CS/AIX lê na inicialização.

No diretório de configuração do CS/AIX, `/etc/opt/ibm/sna`, crie um arquivo de texto denominado `environment` e configure cada variável de ambiente em uma linha separada. Por exemplo:

```
export LANG=en_US
export PATH='$PATH:/usr/bin'
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
```

Configurando a variável de ambiente do idioma

Utilize o comando a seguir para alterar a variável `LANG` para indicar o idioma a ser utilizado:

```
export LANG=language
```

Substitua *language* pelo identificador do idioma que deseja utilizar, o qual pode ser um dos seguintes:

Identificador	Idioma
en_US	Inglês (Estados Unidos)
ja_JP	Japonês (PC)
de_DE	Alemão
es_ES	Espanhol
fr_FR	Francês
ko_KR	Coreano
pt_BR	Português
zh_CN	Chinês (simplificado)
zh_TW	Chinês (tradicional)

Instalando o Remote API Client no Linux para System z

Depois de ter instalado o software obrigatório, você está pronto para instalar o IBM Remote API Client.

Se você tiver um nível anterior do IBM Remote API Client já instalado, siga as etapas na seção [“Desinstalando o Remote API Client on Linux for System z”](#) na página 46 para removê-lo antes de instalar esse novo nível. Quaisquer informações de configuração serão mantidas para serem utilizadas pela nova instalação.

1. Copie ou transfira por FTP o arquivo `ibm-commserver-client-7.1.0.0-s390x.tgz` do diretório `ibm-commserver-clients/linux-systemz` no CD-ROM para o sistema Linux System z. Assegure-se de usar o modo binário para copiar ou transferir por FTP o arquivo.
2. Efetue login no sistema Linux System z como root.
3. Descompacte o arquivo tar em um diretório temporário vazio:

```
mkdir /tmp/ibmcs
cd /tmp/ibmcs
tar - xzf ibm-commserver-client-7.1.0.0-s390x.tgz
```

4. Execute o shell script `installibmcscli`:

```
./installibmcscli
```

Esse shell script testará determinados pré-requisitos e emitirá mensagens de aviso se eles não forem atendidos. Também solicita que você confirme se leu e aceitou os termos de licença do CS/AIX. Você pode substituir esse aviso especificando parâmetros adicionais no comando `installibmcscli`, conforme descrito a seguir. Quando você tiver respondido ao prompt, o shell script instalará o pacote `rpm/deb`

5. Crie o arquivo de dados da rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente se conecta. Você também deve definir configuração adicional para ativar o suporte avançado para controlar as LUs e mapear alias de unidade lógica; isso permite a você integrar os clientes mais dinamicamente e gerenciar os recursos de LU em um domínio de servidores. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

6. Inclua os diretórios binários do IBM Remote API Client em `PATH`. Você pode desejar alterar o seu perfil para fazer isso automaticamente:

```
export PATH='$PATH:/opt/ibm/sna/bin'
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Se você executará aplicativos de 64 bits, use o seguinte:

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Para aplicativos CPI-C Java você deve configurar também a seguinte variável de ambiente:

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

Para alguns aplicativos, você também pode precisar definir a variável de ambiente `LD_PRELOAD`, mas não deve fazer disso uma alteração global em seu perfil:

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLis.so
```

7. Inicie o IBM Remote API Client. Após a instalação, isso acontecerá automaticamente quando a máquina for reinicializada. Certifique-se de não estar nos diretórios do CD ao fazer isso.

```
cd /
sna start
```

8. Ao concluir a instalação, é possível apagar o arquivo `tgz` e o diretório temporário que foram criados durante o processo de instalação.

Nota: Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Consulte [“Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT”](#) na página 46 para obter informações adicionais.

Será necessário atualizar o arquivo de dados da rede cliente para especificar o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT

Se o cliente irá se conectar a servidores CS/AIX utilizando HTTPS, ele deve ter o software gerenciador de chaves GSKIT instalado. Consulte o arquivo LEIA-ME na mídia de instalação para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software GSKIT.

Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Execute as seguintes etapas.

1. Execute o gerenciador de chaves GSKIT, utilizando o comando a seguir:

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

Na interface com o usuário do gerenciador de chave, abra o Arquivo do banco de dados de chave `/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb`, que está no formato CMS.

2. A senha inicial do banco de dados de chaves é `ibmcs`. Antes de configurar os certificados de segurança, você **deve** alterá-la para manter a segurança da configuração. No diálogo para alterar a senha, marque a caixa de opções "Fazer stash da senha para um arquivo?" a fim de garantir que a nova senha seja salva quando o banco de dados de chaves for aberto.
3. Obtenha uma cópia do certificado da Autoridade de Certificação (CA) utilizado para subscrever o certificado de segurança do Web Server, e instale no banco de dados de chaves. Para fazer isso, selecione os Certificados Signatários da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Incluir.
4. Se o servidor do WebSphere estiver configurado para requerer certificados de segurança do cliente, o cliente deverá ter um certificado emitido por uma CA cujo próprio certificado esteja no banco de dados de certificados de segurança do Servidor da Web. Para solicitar um novo certificado:
 - a. Selecione Criar, Novo Pedido de Certificado na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo, e envie-o para a CA.
 - c. Quando o certificado for emitido, armazene-o no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.

Como medida temporária para seu teste interno, é possível criar um certificado cliente auto-assinado em vez de obter um certificado da CA. Contudo, tal certificado não provê o nível de segurança necessário e não deve ser utilizado num sistema de trabalho. Para criar um certificado auto-assinado:

- a. Selecione Criar, Novo Certificado Auto-assinado, na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo.
 - c. Armazene o arquivo de certificados no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.
5. Saia do gerenciador de chaves GSKIT ao concluir a configuração dos certificados.

Desinstalando o Remote API Client on Linux for System z

É possível desinstalar o Remote API Client on Linux for System z usando os comandos a seguir (use `dpkg -r` no Ubuntu Linux).

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-cli  
/sbin/shutdown -r now
```

A desinstalação do IBM Remote API Client no Linux para System z manterá todas as informações de configuração customizadas para serem utilizadas por uma instalação posterior.

Capítulo 6. Instalando IBM Remote API Clients no AIX

Este capítulo descreve como instalar o IBM Remote API Client no AIX, o qual permite que uma estação de trabalho AIX execute aplicativos SNA sem ter uma instalação de pilha SNA completa. Um Remote API Client no AIX pode ser conectado a um ou mais servidores CS/AIX (ou servidores CS Linux) utilizando uma rede TCP/IP.

Recomenda-se ler o arquivo LEIA-ME do IBM Remote API Client antes de instalar o software. Esse arquivo está localizado no diretório `/ibm-commserver-clients/aix` do CD de instalação. Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do CS/AIX e dos Remote API Clients, recomenda-se fazer upgrade de todos os servidores antes de fazer upgrade dos Remote API Clients. Consulte [“Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX”](#) na página 27 para obter mais detalhes.

Requisitos de Hardware e de Software

requisitos de hardware

O IBM Remote API Client requer um sistema Power suportado por um dos sistemas operacionais AIX listados em [“Versão do sistema operacional”](#) na página 47.

Versão do sistema operacional

A versão atual do IBM Remote API Client foi testada com as seguintes versões do sistema operacional.

- AIX 7.2 ou mais recente

O cliente pode ser executado no Ambiente Global ou em uma WPAR de aplicativo ou do sistema. Você deve assegurar que qualquer WPAR na qual o cliente seja executado tenha um nome do host exclusivo que o DNS possa resolver.

Java

Se você utiliza a API CPI-C Java, precisará do software Java. O mais recente Java SDK disponível em <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> satisfaz todos os requisitos.

Instale o pacote Java SDK com o comando `installp`.

GSKIT

Se o cliente irá se conectar aos servidores CS/AIX utilizando HTTPS, será necessário o software GSKIT para possibilitar acesso HTTPS aos servidores por meio de um servidor WebSphere. Consulte o arquivo LEIA-ME na mídia de instalação para obter mais informações sobre a obtenção e a instalação do software GSKIT.

Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX

O CS/AIX utiliza diversas variáveis de ambiente para controlar sua operação, as quais devem ser configuradas antes de ativar o software CS/AIX Linux no cliente. A maneira mais simples de gerenciar essas variáveis é configurá-las em um arquivo de texto que o CS/AIX lê na inicialização.

No diretório de configuração do CS/AIX, o `/etc/sna`, cria um arquivo de texto denominado `environment`, e configura cada variável de ambiente em uma linha separada. Por exemplo:

```
export LANG=en_US
export PATH='/usr/bin'
```

Instalando o Remote API Client no AIX

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
```

Mudando a variável de ambiente do idioma

Ao utilizar o Remote API Client, certifique-se de que a variável LANG não esteja configurada como C.

Utilize o seguinte procedimento para mostrar qual variável LANG está sendo utilizada ou para alterar a variável LANG:

1. No menu principal do SMIT, selecione Ambientes do sistema.
2. No menu seguinte do SMIT, selecione Gerenciar ambiente do idioma.
3. No menu seguinte do SMIT, selecione Mudar/Mostrar ambiente do idioma principal.
4. No menu seguinte do SMIT, selecione Mudar/Mostrar convenção cultural, idioma ou teclado.
5. Selecione o idioma que deseja utilizar. Por exemplo, se você estiver usando mensagens em inglês dos Estados Unidos, selecione en_US.

Instalando o Remote API Client no AIX

Depois de ter instalado o software obrigatório, você está pronto para instalar o IBM Remote API Client.

Se você tiver um nível anterior do IBM Remote API Client já instalado, siga as etapas na seção [“Desinstalando o Remote API Client on AIX”](#) na [página 50](#) para removê-lo antes de instalar esse novo nível. Quaisquer informações de configuração serão mantidas para serem utilizadas pela nova instalação.

Instalando o Remote API Client Copiando Arquivos na Estação de Trabalho do AIX

Para instalar o Remote API Client, execute as etapas a seguir.

1. Copie ou transfira por FTP o arquivo `sna.client.7.1.0.0.I` do diretório `/ibm-commserver-clients/aix` no CD-ROM para a estação de trabalho do AIX. Assegure-se de usar o modo binário para copiar ou transferir por FTP o arquivo.
2. Efetue login na estação de trabalho AIX como root.
3. Instale o Cliente AIX utilizando `smiit` ou `installp`. Para obter instruções sobre como fazer isso, consulte o arquivo LEIA-ME no diretório `/ibm-commserver-clients/aix` no CD de instalação.
4. Quando o processo de instalação tiver sido concluído, será possível excluir o arquivo `sna.client.7.1.0.0.I` do diretório ativo.
5. Crie o arquivo de dados da rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente se conecta. Você também deve definir configuração adicional para ativar o suporte avançado para controlar as LUs e mapear alias de unidade lógica; isso permite a você integrar os clientes mais dinamicamente e gerenciar os recursos de LU em um domínio de servidores. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.
6. Inicie o IBM Remote API Client. Após a instalação, isso acontecerá automaticamente quando a máquina for reinicializada.

```
cd /
sna start
```

Nota: Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Consulte o [“Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT”](#) na [página 49](#) para obter informações adicionais.

Também será necessário atualizar o arquivo de dados de rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente pode se conectar e o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Instalando o Remote API Client a partir do CD

Para instalar o Remote API Client, execute as etapas a seguir.

1. Efetue login na estação de trabalho AIX como root.
2. Monte o CD na estação de trabalho AIX utilizando o seguinte comando.

```
mount -o ro /dev/cd0 /mnt
```

3. Instale o Cliente AIX utilizando `smitt` ou `installp`. Para obter instruções sobre como fazer isso, consulte o arquivo LEIA-ME no diretório `/ibm-commserver-clients/aix` no CD de instalação.

4. Na conclusão do processo de instalação, desmonte o CD utilizando o seguinte comando.

```
umount /mnt
```

5. Crie o arquivo de dados da rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente se conecta. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

6. Inicie o IBM Remote API Client. Após a instalação, isso acontecerá automaticamente quando a máquina for reinicializada. Certifique-se de não estar nos diretórios do CD ao fazer isso.

```
cd /  
sna start
```

Nota: Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Consulte o [“Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT”](#) na página 49 para obter informações adicionais.

Também será necessário atualizar o arquivo de dados de rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente pode se conectar e o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT

Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Execute as seguintes etapas.

1. Execute o gerenciador de chaves do GSKIT utilizando o seguinte comando:

```
/usr/bin/snakeyman
```

Na interface com o usuário do gerenciador de chave, abra o Arquivo do banco de dados de chave `/etc/sna/ibmcs.kdb`, que está no formato CMS.

2. A senha inicial do banco de dados de chaves é `ibmcs`. Antes de configurar os certificados de segurança, você **deve** alterar essa senha para manter a configuração segura. No diálogo de alteração da senha, será necessário marcar a caixa de opções "Armazenar a senha em um arquivo?" para assegurar-se de que a nova senha seja salva e o cliente possa abrir o banco de dados de chaves.
3. Obtenha uma cópia do certificado da Autoridade de Certificação (CA) utilizado para assinar o certificado de segurança do Servidor da Web e instale-o no banco de dados de chaves. Para isso, selecione Certificados Signatários na interface com o usuário do gerenciador de chaves e clique em Incluir.

4. Se o servidor do WebSphere estiver configurado para requerer certificados de segurança do cliente, o cliente deverá ter um certificado emitido por uma CA cujo próprio certificado esteja no banco de dados de certificados de segurança do Servidor da Web. Para solicitar um novo certificado:
 - a. Selecione Criar, Novo Pedido de Certificado na interface com o usuário do gerenciador de chaves e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve o certificado, extraia-o para um arquivo e o envie para a CA.
 - c. Quando o certificado for emitido, armazene-o no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.

Como uma medida temporária para seu próprio teste interno, é possível criar um certificado cliente auto-assinado em vez de obter um certificado da CA. Entretanto, isso não fornece o nível de segurança requerido e não deve ser utilizado em um sistema ativo. Para criar um certificado auto-assinado:

 - a. Selecione Criar, Novo Certificado Auto-assinado interface com o usuário do gerenciador de chaves e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve o certificado e o extraia para um arquivo.
 - c. Armazene o arquivo de certificado no banco de dados do Servidor da Web. Para isso, selecione Certificados Pessoais na interface com o usuário do gerenciador de chaves e clique em Receber.
5. Saia do gerenciador de chaves GSKIT ao concluir a configuração dos certificados.

Desinstalando o Remote API Client on AIX

É possível desinstalar o Remote API Client utilizando os seguintes comandos.

1. Pare o software cliente se ele estiver em execução, utilizando o seguinte comando.
2. Efetue login em uma sessão com privilégios de root.
3. Remova o pacote do Remote API Client e os pacotes de software associados utilizando um dos seguintes comandos.

Para remover o pacote usando `installp`:

```
installp -u sna.client
```

Para remover o pacote usando `smit`:

```
smit remove
```

Capítulo 7. Planejando e instalando o Remote API Client no Windows

Este capítulo descreve como instalar o IBM Remote API Client no Windows, o qual permite que um PC execute aplicativos SNA sem ter uma instalação de pilha SNA completa no PC. Um Remote API Client no Windows pode ser conectado a um ou mais servidores CS/AIX (ou servidores CS Linux) utilizando uma rede TCP/IP.

Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do CS/AIX e dos Remote API Clients, recomenda-se fazer upgrade de todos os servidores antes de fazer upgrade dos Remote API Clients. Consulte [“Migrando a Partir de Níveis Anteriores do CS/AIX”](#) na página 27 para obter mais detalhes.

Apenas sistemas operacionais Windows de 64 bits são suportados com o cliente distribuído com o CS/AIX Versão 7.1. Os clientes do CS/AIX mais antigos podem continuar a ser usados em sistemas operacionais Windows de 32 bits com o servidor CS/AIX Versão 7.1.

As interfaces fornecidas pelo IBM Remote API Client no Windows são amplamente compatíveis com as fornecidas pelos produtos IBM Personal Communications e Microsoft Host Integration Server (a Windows Open Server Architecture ou WOSA).

O SDK (Software Development Kit) do IBM Remote API Client no Windows é um pacote opcional que permite utilizar o Remote API Client para desenvolver programas aplicativos utilizando as APIs APCC, CPI-C, LUA e CSV. Consulte o guia de referência apropriado do programador para obter mais informações sobre essas APIs. Não será necessário instalar esse pacote se o Remote API Client será utilizado apenas para executar aplicativos existentes (não para desenvolver novos).

Requisitos de Software e Hardware

Para executar o programa Setup e o Remote API Client no Windows, o computador deve atender aos requisitos a seguir:

- Deve estar executando um dos seguintes sistemas operacionais. Para obter informações atualizadas sobre números de versão específicos que são suportados para cada versão do sistema operacional, e quaisquer requisitos adicionais para versões específicas, consulte as informações do cliente Windows no arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter mais detalhes.
 - Microsoft Windows 10 (64 bits)
 - Microsoft Windows Server 2012
 - Microsoft Windows Server 2016
 - Microsoft Windows Server 2019

Ele deve ter acesso a um ou mais servidores CS/AIX, utilizando um dos seguintes mecanismos:

- Acesso ao servidor por uma rede TCP/IP
- Acesso a um servidor WebSphere que fornece acesso HTTPS a servidores CS/AIX.

Nota: Dependendo da versão do Windows que você está usando, ou dos recursos específicos do Remote API Client que deseja usar, poderá haver alguma configuração adicional necessária a ser executada antes de instalar e usar o Remote API Client no Windows. Consulte as informações do cliente Windows no arquivo LEIA-ME no CD de instalação para obter mais detalhes. Em particular, se o cliente acessar seus servidores usando HTTPS, será necessário instalar o software GSKIT.

Acessando o programa Setup

O software Remote API Client e SDK e o programa Setup estão incluídos no CD de instalação no formato do Windows, de modo que é possível instalá-los por meio do CD no computador Windows. Você deve

Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup

instalar o software Remote API Client em cada PC cliente Windows. O SDK será necessário apenas se você estiver usando o cliente para desenvolver novos aplicativos usando as APIs Remotas do Windows e não será necessário se você estiver usando-o apenas para executar aplicativos existentes.

A imagem de instalação do Remote API Client no Windows é um arquivo executável ZIP de extração automática, fornecido no CD de instalação.

- Ele é `i_w64cli.exe` no diretório `/ibm-commserver-clients/win-x64` no CD.

Você pode copiar esse arquivo para outros PCs Windows na rede, de maneira que possa instalá-los sem acesso direto ao CD do CS/AIX. Ao executar esse executável, ele descompacta a imagem de instalação e executa automaticamente o programa Setup. Se você simplesmente desejar descompactar a imagem de instalação em um diretório temporário, por exemplo, para executar o programa Setup por meio da linha de comandos, será possível fazê-lo carregando o executável ZIP autoextrator em seu programa unzip.

A primeira vez que você executa o programa Setup em um computador específico, o programa é executado da origem selecionada. O programa executa o processo de instalação completo, define uma configuração básica e, além disso, instala e cria um ícone para si próprio. Após a instalação ser concluída, é possível usar o programa Setup (selecionando-o no File Manager ou selecionando seu ícone), caso você precise reinstalar o software.

Depois de extrair a imagem de instalação do Remote API Client num diretório temporário, será possível instalar o software em um dos seguintes dois modos:

- Execute o programa de Configuração por meio do Windows, conforme explicado em [“Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup”](#) na página 52. Você deve utilizar esse método se desejar instalar o SDK.
- Digite o comando `setup` na linha de comandos, conforme explicado em [“Instalando o software Remote API Client por meio da linha de comandos”](#) na página 55. Esse método não permite instalar o SDK.

Nota: Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores utilizando HTTPS, é necessário atualizar o arquivo de dados de rede do cliente para especificar os servidores CS/AIX aos quais o cliente pode se conectar e o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup

Execute o programa de configuração automaticamente como parte da execução do executável ZIP autoextrator `i_w64cli.exe` ou manualmente por meio da linha de comandos. O programa primeiro exibe uma tela Escolher idioma da instalação.

1. Selecione o idioma que você deseja usar para instalar e configurar o Remote API Client e escolha OK.
O programa exibe uma tela de boas-vindas que apresenta a você o programa Setup.
2. Escolha Avançar para continuar com a instalação.
O programa exibe o Software Licensing Agreement, o qual você deve ler e entender.
3. Se você estiver feliz em aceitar os termos de licenciamento, escolha Aceitar para continuar.
O programa solicita que você especifique um diretório de destino em que os arquivos devem ser instalados.
4. Digite o diretório de destino.
O programa solicita que você escolha o tipo de instalação desejado:

Standard

Escolha essa opção se não precisa instalar o SDK. O SDK será requerido apenas se você utilizará o cliente para desenvolver novos aplicativos utilizando as APIs Remotas do Windows e não será requerido se você o utilizará apenas para executar aplicativos existentes.

Desenvolvedor

Escolha essa opção se precisa instalar o SDK: isto é, se o cliente será utilizado para desenvolver novos aplicativos utilizando as APIs Remotas do Windows.

Nota: Se você desejar instalar o SDK, Desenvolvedor deverá ser escolhido.

5. Escolha o tipo de instalação.

Nessa altura, o programa solicita a inserção do nome da pasta de programas no qual os ícones do Remote API Client no Windows devem figurar.

6. Digite o nome da pasta.

7. Se o diretório do Sistema já contiver arquivos .DLL com nomes iguais aos arquivos usados por esse programa Setup, mas eles não forem arquivos do Remote API Client (por exemplo, arquivos de algum outro software SNA), o programa solicitará que você faça um dos seguintes:

- Copiar os arquivos .DLL do Remote API Client sobre os arquivos .DLL existentes
- Copiar os arquivos .DLL existentes para um subdiretório com o nome OTHERSNA do diretório de instalação e instalar os arquivos .DLL do Remote API Client. Essa opção permite restaurar a configuração original existente antes da instalação do Remote API Client, se você desinstalar os arquivos em um momento posterior (consulte [“Desinstalando o software Remote API Client” na página 59](#)).
- Cancelar a instalação do software do cliente.

Se os arquivos .DLL do Remote API Client já estiverem presentes, o programa Setup exibirá uma mensagem indicando isso. Os novos arquivos .DLL sobrescreverão os arquivos .DLL existentes apenas se os arquivos existentes tiverem números de versão inferiores aos arquivos .DLL do programa Setup.

8. Neste ponto, o programa Setup copia arquivos da origem especificada e instala-os nos locais apropriados. Durante este processo, uma barra de informações exibe que parte da instalação está concluída. Os arquivos .DLL são copiados para o diretório System ou equivalente e os outros arquivos são copiados para o diretório de destino especificado na Etapa 2. Durante cada operação de transferência de arquivos, um registro é gravado no arquivo setup.log, que é criado no diretório especificado. Se qualquer um dos arquivos a serem sobrescritos for "somente leitura" ou algum arquivo não puder ser copiado por qualquer outro motivo, os novos arquivos serão removidos e você receberá uma mensagem orientando para que verifique o arquivo setup.log.

9. Se a origem a partir da qual você está executando o programa Setup não contiver todos os arquivos necessários, o programa solicitará que você forneça um nome de diretório. Insira o nome de um diretório no qual os arquivos necessários estão localizados.

Se as informações especificadas não forem suficientes para localizar cópias dos arquivos do Remote API Client, o programa exibirá essa tela novamente.

10. Quando os arquivos necessários tiverem sido copiados, o programa Setup exibirá a janela Configuração.

Os valores de configuração padrão são obtidos do arquivo de configuração de domínio. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*. Se você não desejar utilizar esses valores padrão, poderá configurá-los conforme mostrado a seguir:

Domínio

Especifique o nome do domínio cliente/servidor do CS/AIX.

Se o cliente utilizar o endereçamento IPv6, será necessário configurar as seguintes configurações. Elas são opcionais, se o cliente utilizar o endereçamento IPv4.

Nome do Servidor

A tela mostra uma lista de até nove servidores aos quais este cliente pode ser conectado. A ordem em que os servidores aparecem nessa lista é a ordem em que o cliente seleciona esses

servidores. Se o cliente não puder ser conectado ao primeiro servidor na lista, será feita uma tentativa com o próximo servidor.

Especifique o nome de cada servidor em um dos seguintes formatos:

- Se o cliente utiliza HTTPS para acessar seus servidores, especifique o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS e o nome do servidor CS/AIX, no seguinte formato:

webservname : servname1

Isso assume que o WebSphere está configurado para utilizar a porta padrão 443 para conexões HTTPS. Se o administrador da rede tiver configurado o WebSphere para utilizar um número de porta diferente, inclua o número da porta no seguinte formato:

webservname : portnumber : servname1

Para obter mais detalhes sobre a configuração do WebSphere para suportar conexões HTTPS, consulte [“Configurando o WebSphere Application Server”](#) na página 31.

- Se o cliente não usar HTTPS para acessar os seus servidores, especifique o nome do primeiro servidor que deverá tentar contato. Os parâmetros *webservname* e *portnumber* não são usados e não devem ser especificados.
- Se o cliente estiver na mesma rede privada que seus servidores, é possível especificar se ele deve localizar um servidor que executa CS/AIX usando uma mensagem transmitida UDP para todos os computadores em sua sub-rede TCP/IP (ou em todas as sub-redes que ele pode acessar, se o computador cliente tiver mais de uma placa adaptadora de LAN). Para isso, especifique * (um caractere de asterisco) em vez do primeiro nome do servidor.

Essa opção está disponível somente se o cliente utiliza endereçamento IPv4. As transmissões UDP não são suportadas para IPv6.

O cliente tenta transmitir a cada 10 segundos, até o número de tentativas especificado pelo parâmetro *broadcast_attempt_count*, até ele entrar em contato com um servidor. Se o limite especificado por *broadcast_attempt_count* for atingido antes que o servidor seja contatado, o cliente então tenta usar mensagens diretas para um ou mais servidores nomeados (especificados pelas seguintes linhas do arquivo).

Nota: Se você não estiver usando transmissões UDP, deve especificar os nomes de todos os servidores que esse cliente precisa acessar. O cliente pode usar recursos nos servidores que são especificados nesse arquivo, mas não pode usar recursos em outros servidores.

As seguintes configurações são opcionais:

Avançado

Para fornecer valores adicionais, em vez dos valores padrão fornecidos pelo programa de Instalação, clique no botão Avançado na parte inferior da janela. O programa de Configuração exibe a janela Opções Avançadas, que contém definições avançadas para a configuração do cliente Windows. A maioria dos usuários pode usar as configurações padrão para esses parâmetros, portanto, provavelmente não é necessário alterar as configurações nesse diálogo.

Para obter mais informações sobre estes parâmetros, consulte [“Opções avançadas para a configuração do Remote API Client”](#) na página 55.

Para obter mais informações sobre qualquer um dos parâmetros de configuração ou configurações, clique em Ajuda.

11. Quando você tiver concluído a janela Configuração, clique em OK. O programa Setup exibirá uma mensagem se você não tiver concluído essa tela adequadamente.
12. Quando a instalação tiver sido concluída com êxito, a janela Concluir será exibida. Você pode selecionar uma ou as duas ações a seguir para serem executadas depois que sair do programa de instalação:

Visualizar arquivo LEIA-ME

Visualize o arquivo LEIA-ME.

Iniciar cliente

Iniciar a execução desse cliente do CS/AIX.

Escolha `Concluir` para sair do programa de instalação.

Opções avançadas para a configuração do Remote API Client

A janela Opções Avançadas permite configurar alguns parâmetros avançados do Remote API Client. A maioria dos usuários não precisa alterar esses parâmetros, mas podem ajustar as definições padrão, se necessário.

Tempo Limite de Acesso à LAN

Especifique o tempo, em segundos, que a conexão do cliente com um servidor pode permanecer inativa antes de ser fechada. Quando essa caixa de opções está vazia, nenhum tempo limite de acesso à rede local foi especificado (e, dessa forma, um tempo limite infinito será utilizado). Se você marcar essa caixa, poderá digitar um valor de tempo limite em segundos no campo adjacente. O valor mínimo é 60 (para 60 segundos); se você deixar a caixa em branco ou especificar um valor inferior a 60, o Remote API Client utilizará o valor mínimo 60.

Número Máx. de Tentativas de Difusão

Especifique o número máximo de vezes que o cliente tenta se conectar a um servidor por difusão. Quando a janela Opções Avançadas é aberta, o valor padrão 5 é exibido. O valor nesta caixa é usado somente se o cliente usar as transmissões UDP: ele é indicado por um * (um caractere asterisco) ao invés do primeiro nome do servidor.

Reconnect time-out

Especifica o tempo, em segundos, que o cliente aguarda antes de tentar reconectar a um servidor depois que o servidor parou de funcionar. Quando a janela Opções Avançadas está aberta, o valor padrão 200 é exibido.

Para obter mais informações sobre esses parâmetros, pressione Ajuda.

Depois de concluir a janela Opções Avançadas, clique em OK. Se você tiver concluído a tela apropriadamente, o programa Setup retornará para a janela Configuração. Se estiver instalando um novo Remote API Client, retorne para a etapa “11” na página 54. Caso contrário, clique no botão OK no diálogo Configuração para concluir a configuração.

Instalando o software Remote API Client por meio da linha de comandos

Nota: Para instalar o SDK, utilize o programa de Instalação, conforme descrito em “Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup” na página 52. Não é possível instalar o SDK a partir da linha de comandos.

Depois de ter extraído a imagem de instalação do Remote API Client em um diretório temporário, será possível instalar o software Remote API Client a partir da linha de comandos, em vez de utilizar o programa de Configuração por meio do Windows. Na linha de comandos, digite o comando `setup` com uma ou mais opções. Essas opções podem ser digitadas em maiúscula ou minúscula e podem ser precedidas por uma / (barra) ou um - (hífen). Se um parâmetro, como *folder*, for uma cadeia que contém um espaço, você deverá colocar a cadeia entre aspas duplas.

Após a digitação do comando `setup`, o programa Setup solicitará que você forneça qualquer informação que não tenha incluído na linha de comandos, e exibe mensagens de confirmação em vários estágios da configuração. Se você não desejar que o programa Setup avise você, use a opção `-accept -s` para executar o programa no modo silencioso, aceitando os termos do Contrato de Licença de Software.

A seguir estão as opções de comando `setup`:

-accept -s

Executa a instalação no modo silencioso, aceitando os termos do Contrato de Licença de Software. Esse contrato pode ser localizado no subdiretório `license` da imagem de instalação do Windows.

A opção `-s` deve ser a última na linha de comandos e você deve ter certeza de que tenha especificado o nome do domínio (utilizando a opção `-i`) e qualquer outro parâmetro que deseja especificar. Quando a instalação é executada em modo silencioso, ela não solicita que você especifique quaisquer parâmetros ou mensagens de confirmação da exibição. Quaisquer argumentos de linha de comandos após `-s` serão ignorados.

-f2

Especifique o nome do caminho completo do arquivo de log de instalação que é criado durante a instalação em modo silencioso (usando a opção `-s`).

Se você não especificar esta opção, o arquivo será criado como `setup.log` no diretório a partir do qual você executa o programa de instalação. Se você estiver instalando no modo silencioso por meio da unidade de CD, deve-se especificar essa opção para assegurar que o arquivo seja criado em seu computador (porque ele não pode ser criado na unidade de CD).

-kfolder

Especifica a pasta de Programas.

-l languagecode

Especifique a variante de idioma do cliente que você deseja usar. Se você não especificar esta opção, o padrão será instalar a variante em inglês.

Use um dos códigos a seguir (incluindo a orientação `0x`) para indicar o idioma que você deseja. Por exemplo, use `-l0x000c` para instalar a variante francesa do cliente.

- Inglês (padrão): `0x0009`
- Chinês: `0x0804`
- Francês: `0x000c`
- Alemão: `0x0007`
- Japonês: `0x0011`
- Coreano: `0x0012`
- Português: `0x0016`
- Espanhol: `0x000a`
- Taiwanês: `0x0404`

-pdirectory

Especifica o diretório de instalação.

-idomain

Especifica um nome de domínio para este cliente. Este parâmetro é requerido; não há valor padrão.

-wdirectory

Especifique o diretório de origem que contém os arquivos do software do cliente CS/AIX se a origem estiver localizada em um disco ou CD. Caso contrário, use a opção `-v`.

-vserver

Especifica o servidor a partir do qual os arquivos de software do cliente devem ser transferidos por download. Você pode especificar o nome do servidor ou o endereço TCP/IP. Se você estiver copiando os arquivos de origem por meio de um disco ou CD, use a opção `-w` em vez da opção `-v`.

-userver

Especifica o nome de um servidor a ser incluído na lista de servidores que este cliente pode acessar, em um dos seguintes formatos:

- Se o cliente utiliza HTTPS para acessar seus servidores, especifique o nome do servidor WebSphere que fornece suporte HTTPS e o nome do servidor CS/AIX, no seguinte formato:

webservername : *servername1*

Isso assume que o WebSphere está configurado para utilizar a porta padrão 443 para conexões HTTPS. Se o administrador da rede tiver configurado o WebSphere para utilizar um número de porta diferente, inclua o número da porta no seguinte formato:

webservname : portnumber : servname1

Para obter mais detalhes sobre a configuração do WebSphere para suportar conexões HTTPS, consulte [“Configurando o WebSphere Application Server”](#) na página 31.

- Se o cliente não usar HTTPS para acessar os seus servidores, especifique o nome do servidor que ele deverá tentar contato.
- Se o cliente estiver na mesma rede privada que seus servidores, é possível especificar se ele deve localizar um servidor que executa CS/AIX usando uma mensagem transmitida UDP para todos os computadores em sua sub-rede TCP/IP (ou em todas as sub-redes que ele pode acessar, se o computador cliente tiver mais de uma placa adaptadora de LAN). Para fazer isto, especifique * (um caractere asterisco) ao invés do primeiro nome do servidor.

Esta opção está disponível somente se o cliente usar endereçamento IPv4. As transmissões UDP não são suportadas pelo IPv6.

O cliente tenta transmitir novamente a cada 10 segundos, até atingir o número de tentativas especificadas pelo parâmetro *broadcast_attempt_count*, em contato com um servidor. Se o limite especificado pelo *broadcast_attempt_count* for atingido antes que um servidor tenha sido contactado, o cliente deverá usar mensagens dirigidas a um ou mais servidores nomeados (especificados pelas seguintes linhas do arquivo).

Nota: Se não estiver usando as transmissões UDP, você deverá especificar os nomes de todos os servidores que este cliente precisa acessar. O cliente pode usar os recursos nos servidores que são especificados neste arquivo, porém não pode usar os recursos em outros servidores.

-o

Sobrescreve os arquivos .DLL existentes. Se os arquivos .DLL do Remote API Client já estiverem presentes, o programa Setup sobrescreverá esses arquivos mesmo que eles tenham um número de versão superior aos arquivos .DLL do programa Setup.

-y

Salva os arquivos .DLL existentes. Se os arquivos .DLL do Remote API Client já existirem nos diretórios requeridos, o programa de Instalação copiará os arquivos .DLL existentes para um subdiretório do diretório de instalação e instalará os arquivos .DLL do Remote API Client. As cópias no subdiretório asseguram que, se você desinstalar o software Remote API Client, o processo de desinstalação será concluído.

-n

Cancele a instalação se os arquivos .DLL existentes do Remote API Client forem localizados.

-atimeout

Especifica o tempo limite de acesso à rede local em segundos. Esse é o período de tempo que a conexão do cliente com um servidor pode permanecer inativa antes de ser fechada. O valor 0 indica nenhum tempo limite.

-bmax-broadcast

Esta opção é usada somente se o cliente usar as transmissões UDP: isto é indicado por um * (um caractere asterisco) ao invés do primeiro nome do servidor.

Especifica o número máximo de tentativas de difusão UDP. Uma difusão UDP é uma tentativa do cliente de se conectar a qualquer servidor no domínio, em vez de a um servidor específico. O valor 0 indica que nenhuma tentativa de difusão foi feita.

-jreconnect-timeout

Especifica o tempo, em segundos, que o cliente aguarda antes de tentar reconectar a um servidor depois que o servidor parou de funcionar.

Para visualizar na tela um resumo das informações de ajuda sobre estas opções, use o comando `setup -h -l languagecode`, onde *languagecode* é o código para o idioma (como descrito acima) em que você deseja visualizar as informações. Por exemplo, use o comando `setup -h -l 0x0009` para visualizar as informações de ajuda em inglês. Também é possível substituir o `-h` pelo `-?`, por exemplo, `setup -? -l 0x000a` para visualizar as informações da ajuda em espanhol.

O seguinte exemplo é de uma linha de comandos para instalar o Remote API Client:

Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT

```
setup -imy_domain -userver1.company.com -userver2.company.com -b0 -j30 -accept  
-s -f2C:\instrapi.log -y
```

Neste exemplo:

- O cliente está instalado no domínio `my_domain`.
- O cliente tem acesso a dois servidores na mesma rede privada do cliente e não usa transmissões UDP para entrar em contato com qualquer outro servidor. Ele aguardará 30 segundos antes de reconectar, se perder o contato com um servidor.
- A instalação é executada no modo silencioso, gravando suas informações de log de instalação no arquivo `C:\instrapi.log` no cliente.
- As cópias existentes dos arquivos `.DLL` do Remote API Client são salvas em um subdiretório antes que os novos arquivos sejam instalados.
- Se nenhuma opção de idioma for especificada, o padrão (inglês) é usado.

Configurando certificados de segurança HTTPS utilizando GSKIT

Antes que o IBM Remote API Client possa se conectar aos servidores via HTTPS, é preciso utilizar o programa do gerenciador de chaves GSKIT para definir a configuração do certificado de segurança no cliente. Execute as seguintes etapas.

1. Execute o programa gerenciador de chaves do GSKIT, que é `installdir\snakeyman.exe`. `installdir` representa o diretório no qual você instalou o software cliente, que é `C:\IBMCS \w32cli` (cliente de 32 bits) ou `C:\IBMCS \w64cli` (cliente de 64 bits), a menos que você tenha especificado um local diferente durante a instalação do cliente.

Na interface com o usuário do gerenciador de chave, abra o Arquivo de banco de dados de chave `installdir\ibmcs.kdb`, que está no formato CMS.

2. A senha inicial do banco de dados de chaves é `ibmcs`. Antes de configurar os certificados de segurança, você **deve** alterá-la para manter a segurança da configuração. No diálogo para alterar a senha, marque a caixa de opções "Fazer stash da senha para um arquivo?" a fim de garantir que a nova senha seja salva quando o banco de dados de chaves for aberto.
3. Obtenha uma cópia do certificado da Autoridade de Certificação (CA) utilizado para subscrever o certificado de segurança do Web Server, e instale no banco de dados de chaves. Para fazer isso, selecione os Certificados Signatários da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Incluir.
4. Se o servidor do WebSphere estiver configurado para requerer certificados de segurança do cliente, o cliente deverá ter um certificado emitido por uma CA cujo próprio certificado esteja no banco de dados de certificados de segurança do Servidor da Web. Para solicitar um novo certificado:
 - a. Selecione Criar, Novo Pedido de Certificado na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
 - b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo, e envie-o para a CA.
 - c. Quando o certificado for emitido, armazene-o no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.

Como medida temporária para seu teste interno, é possível criar um certificado cliente auto-assinado em vez de obter um certificado da CA. Contudo, tal certificado não provê o nível de segurança necessário e não deve ser utilizado num sistema de trabalho. Para criar um certificado auto-assinado:

- a. Selecione Criar, Novo Certificado Auto-assinado, na interface com o usuário do gerenciador de chaves, e preencha os detalhes solicitados.
- b. Salve e, em seguida, extraia o certificado para um arquivo.
- c. Armazene o arquivo de certificados no banco de dados do Servidor da Web. Para fazer isso, selecione os Certificados Pessoais da interface com o usuário do gerenciador de chaves, e clique em Receber.

5. Saia do gerenciador de chaves GSKIT ao concluir a configuração dos certificados.

Customizando o software Remote API Client após a instalação

É possível mudar qualquer uma das configurações customizadas, a qualquer momento após a instalação inicial, executando o programa `Configuration Utility`, localizado no grupo do programa IBM Remote API. O programa exibe a mesma janela Configuração exibida no processo de instalação inicial. Você pode alterar as informações em qualquer campo, seguindo o procedimento em [“Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup”](#) na página 52.

Se você não instalou os arquivos SDK durante a instalação inicial e agora deseja incluí-los, é possível fazer isso executando o programa `Setup` novamente e escolhendo `Desenvolvedor` para o tipo de instalação.

Há outras opções para o cliente que são configuradas usando variáveis de registro do Windows. Elas são descritas no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*. Um desses parâmetros é um `poll_timer`, que permite que o cliente emita pesquisas regulares para o servidor para evitar que firewalls quebrem a conexão TCP/IP entre o cliente e o servidor.

Você também deve definir configuração adicional para ativar o suporte avançado para controlar as LUs e mapear alias de unidade lógica; isso permite a você integrar os clientes mais dinamicamente e gerenciar os recursos de LU em um domínio de servidores. Consulte a seção sobre o gerenciamento dos Remote API Clients no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter mais detalhes.

Reinstalando o software Remote API Client

É possível reinstalar o software Remote API Client a qualquer momento, por exemplo, quando desejar fazer upgrade do software.

Para fazer isso, execute o programa `Setup` como antes, utilizando as instruções fornecidas em [“Instalando o Remote API Client no Windows usando o programa Setup”](#) na página 52 ou [“Instalando o software Remote API Client por meio da linha de comandos”](#) na página 55. O programa `Setup` exibe o local do qual os arquivos do software do cliente foram copiados durante a instalação inicial. Clique em OK para obter novas cópias dos arquivos desse mesmo local. Quando você clica em OK, o programa `Setup` copia os arquivos e retorna para a tela Opções.

Nota: Se estiver reinstalando o software Remote API Client no modo silencioso (conforme descrito em [“Instalando o software Remote API Client por meio da linha de comandos”](#) na página 55), poderá ser necessário reiniciar o computador para concluir a instalação. Isso ocorre porque alguns arquivos do programa podem estar em uso durante o processo de instalação (por exemplo, se o Remote API Client estiver em execução) e, portanto, não podem ser substituídos pelos novos arquivos. Nesse caso, os novos arquivos são copiados para um diretório temporário e serão movidos automaticamente para o local apropriado a próxima vez que o computador for reiniciado.

Para verificar se é necessário reiniciar o computador, utilize um editor de texto, como o `Blcco` de notas, para visualizar o conteúdo do arquivo de log de instalação quando o processo de instalação for concluído. O arquivo de log de instalação é chamado de `setup.log` e é criado no diretório no qual você executa o programa `Setup`, a menos que você use a opção de linha de comandos `-f2` para especificar um caminho e um nome de arquivo diferentes.

No final do arquivo, sob o título `Response Result`, o texto `Result Code` deve ser seguido por um dos dois valores 0 (zero) ou -12. Se o valor for 0, não há necessidade de reiniciar o computador; se o valor for -12, reinicie o computador antes de tentar utilizar o Cliente Windows.

Desinstalando o software Remote API Client

É possível desinstalar o software Remote API Client a qualquer momento utilizando a opção `Adicionar/Remover Programas` do Painel de Controle do Windows. Uma vez que o processo de desinstalação é confirmado, o Windows faz o seguinte:

- Exclui todos os arquivos instalados.

Desinstalando o software Remote API Client da linha de comandos

- Se algum arquivo .DLL foi salvo em um subdiretório durante a instalação inicial, restaura arquivos para seus locais originais.
- Exclui o subdiretório no qual os arquivos .DLL salvos foram armazenados, contanto que o subdiretório esteja vazio.
- Remove a pasta de Programas e o diretório criado, se estiverem vazios.
- Se a desinstalação for bem-sucedida, ela excluirá o arquivo setup.log, que contém todas as transferências de arquivo e exclusões.
- Exibe uma mensagem dizendo que a desinstalação foi bem-sucedida ou que o usuário deve verificar o arquivo setup.log porque alguma parte da instalação falhou.

O botão Sair retorna você para o Windows.

Desinstalando o software Remote API Client da linha de comandos

Em vez de utilizar a opção Adicionar/Remover Programas do Painel de Controle do Windows, você pode desinstalar o software Remote API Client a partir da linha de comandos. Use o comando a seguir:

```
installdir\sxcluninst -y instdir installdir
```

- *installdir* representa o diretório no qual você instalou o software cliente, que é C:\IBMCS\w64cli, a menos que você tenha especificado um local diferente durante a instalação do cliente.
- A opção -y é usada para confirmação, para evitar o uso acidental desse comando.
- A opção *instdir* deve ser especificada se o programa não foi instalado em C:\IBMCS \w64cli.

O programa de desinstalação é concluído sem prompts e não requer nenhuma entrada adicional.

Ajuda

Você pode acessar a Ajuda a qualquer momento, pressionando a tecla F1. As janelas Configuração e Opções avançadas também têm botões Ajuda.

Capítulo 8. Configurando e usando o CS/AIX

O modo mais fácil de definir e modificar a configuração do CS/AIX é utilizar o programa de administração Motif (`xsnaadmin`). Esse programa fornece uma interface gráfica com o usuário a partir da qual você pode visualizar e gerenciar recursos do SNA no nó local. Também é possível usar outras ferramentas de administração, como o programa de administração da Web ou a administração da linha de comandos, mas o programa Motif é recomendado.

O programa de administração Motif inclui telas de ajuda que fornecem informações gerais sobre SNA e o CS/AIX, informações de referência para diálogos do CS/AIX e orientação para a execução de tarefas específicas. Para cada tarefa (como a configuração do nó) ou tipo de comunicação (tais como TN3270 ou APPC), o programa orienta você durante a configuração dos recursos obrigatórios.

O programa de administração Motif possibilita configurar todos os parâmetros necessários para configurações padrão do CS/AIX. Em relação aos parâmetros avançados, o Motif fornece os valores padrão. Você precisa fornecer somente as informações essenciais da configuração, que permitem instalar a comunicação do SNA de modo rápido e fácil.

Também é possível utilizar o programa de administração Motif para gerenciar o sistema CS/AIX em execução. O programa de administração possibilita fazer e aplicar alterações na configuração enquanto o CS/AIX está ativo, fornecendo acesso fácil a informações de status para recursos do nó.

O programa de administração Motif exibe automaticamente as informações de status para recursos do CS/AIX. A maior parte dessas informações é mostrada na janela Nó (consulte [“Gerenciando o CS/AIX com o programa de administração Motif”](#) na página 64). Além disso, é possível controlar determinados recursos, como nós e estações de link, usando os botões **Iniciar** e **Parar** na janela Nó. Outros recursos são sempre iniciados e interrompidos automaticamente, portanto, não há a necessidade de controlá-los manualmente.

Nota:

1. Você deve ser um membro do grupo de login `system` para definir ou modificar recursos do CS/AIX.
2. Para utilizar o programa de administração Motif, é necessário ter um LFT (low-function terminal) ou um terminal X. Caso contrário, é possível usar o SMIT (System Management Interface Tool) ou o programa de administração da Web, que fornece recursos semelhantes aos do programa Motif. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.
3. Para obter mais informações sobre a interface com o usuário do programa de administração Motif, incluindo os botões e ícones que aparecem em suas janelas, consulte as telas de ajuda do programa ou o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.
4. As janelas e diálogos no programa de administração Motif podem diferenciar daquelas mostradas neste manual, dependendo das opções que você fez em um determinado diálogo.

Para obter informações sobre outras ferramentas de administração do CS/AIX, incluindo administração da Web, administração da linha de comandos e programas de aplicativo NOF, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, a *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Administration Command Reference* ou o *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX NOF Programmer's Guide*.

Planejamento para a configuração do CS/AIX

Antes de fazer alterações na configuração é muito importante planejá-las completamente. As alterações feitas podem causar interrupção, não somente para os usuários do nó local, mas possivelmente para os usuários de toda a rede.

Talvez você ache útil desenhar um diagrama das alterações que está fazendo na topologia da rede. Caso esteja incluindo ou removendo conexões a outros nós, desenhe uma figura mostrando seu nó e os

demais. Você pode usar o Motif para coletar informações de configuração sobre todas as conexões existentes e incluir essas informações no seu diagrama.

Quando você inclui novos recursos no diagrama, é fácil ver se estão duplicados ou se existe algum conflito de nomes. Da mesma forma, o diagrama pode ajudá-lo a optar pelos recursos que devem ser removidos e ajuda você a evitar a eliminação dos essenciais.

Se você estiver configurando um sistema CS/AIX Cliente/Servidor com mais de um nó, assegure-se de incluir todos os nós do CS/AIX e seus recursos de conectividade no diagrama. Em seguida, você pode configurar cada nó sucessivamente, conforme descrito neste capítulo, da mesma maneira que configuraria um nó independente.

Depois que você determinar as alterações que deseja fazer, colete as informações de configuração necessárias. Para guiá-lo na coleta de informações de configuração para funções específicas do CS/AIX, é possível usar as planilhas de tarefas fornecidas na ajuda on-line para o programa de administração Motif ou as planilhas de planejamento fornecidas no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.

Este capítulo fornece instruções sobre como configurar as funções disponíveis no CS/AIX utilizadas com mais frequência. Para cada tarefa de configuração, este manual também relaciona as informações que você precisa coletar antes de configurar o recurso.

Nota: Este guia não fornece descrições detalhadas das informações de configuração que precisam ser digitadas nos diálogos do CS/AIX. Para obter informações adicionais sobre os campos em um diálogo específico, consulte a ajuda on-line desse diálogo no programa de administração Motif ou na SMIT.

Planilhas de planejamento

Antes de começar a configurar os recursos do CS/AIX, reúna todos os dados de configuração para os novos recursos. Para registrar todas as informações para uma função ou um aplicativo específico que é necessário suportar, use as planilhas de planejamento fornecidas no *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.

Você provavelmente precisará coletar informações de configuração de várias fontes, como administradores de rede e de host, programadores de aplicação e usuários finais.

Se você estiver tentando se conectar a outro nó, o administrador desse nó será um contato-chave. O administrador de um nó pode lhe informar os nomes, endereços e características de todos os recursos nesse nó. Geralmente, você precisará ter certeza de que os parâmetros de configuração correspondentes são digitados no nó local e no nó remoto.

Folhas de tarefas

As telas da ajuda on-line no programa de administração Motif contêm folhas de tarefas que fornecem orientação ao usuário durante determinadas tarefas de configuração. Essas folhas contêm ponteiros para todas as telas de ajuda dos diálogos que serão usados para o fornecimento de informações de configuração. Você pode usá-las para percorrer a ajuda e ver exatamente quais dados devem ser coletados.

As folhas de tarefas também fazem referência à ajuda mais detalhado de cada uma das janelas e diálogos que devem ser usados para o fornecimento de informações de configuração. Essas telas de ajuda explicam cada campo a ser preenchido ou selecionado.

Configurando as variáveis de ambiente para uso por CS/AIX

O CS/AIX utiliza diversas variáveis de ambiente para controlar sua operação, as quais devem ser configuradas antes de você ativar o software CS/AIX no servidor. A maneira mais simples de gerenciar essas variáveis é configurá-las em um arquivo de texto que o CS/AIX lê na inicialização.

No diretório de configuração do CS/AIX, o `/etc/sna`, cria um arquivo de texto denominado `environment`, e configura cada variável de ambiente em uma linha separada. Por exemplo:

```
export LANG=en_US
export PATH='/usr/bin'
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/usr/lib/sna
```

Usando o programa de administração Motif

Antes de usar o programa de administração Motif, talvez você deseje incluir informações de caminho no arquivo `.login` ou `.profile` para permitir que o sistema localize programas executáveis (consulte “Especificando o caminho para programas do CS/AIX” na página 63). Além disso, você deve ativar o software CS/AIX para poder usar o programa de administração (consulte “Ativando o CS/AIX” na página 63).

Para obter informações sobre como chamar o Motif e usar o programa, consulte “Gerenciando o CS/AIX com o programa de administração Motif” na página 64.

Especificando o caminho para programas do CS/AIX

Para executar programas do CS/AIX, é necessário especificar o caminho do diretório que contém os programas executáveis do CS/AIX. Você pode especificar o caminho incluindo o diretório na variável de ambiente `PATH` antes de executar os programas pela primeira vez ou incluindo o nome do diretório sempre que executar os programas.

O programa de administração Motif é armazenado no diretório `/usr/bin/X11` e os outros programas são armazenados no diretório `/usr/bin`. Se você incluir esses diretórios na definição da variável de ambiente `PATH` de seu arquivo `.login` ou `.profile`, o CS/AIX localizará os programas automaticamente. Como alternativa, é possível especificar o nome do diretório ao executar o programa, como nos exemplos a seguir:

```
/usr/bin/sna start
```

```
/usr/bin/X11/xsnaadmin
```

As linhas de comando de exemplo mostradas neste manual pressupõem que você incluiu os diretórios na variável de ambiente `PATH` e não incluem nomes de diretórios.

Ativando o CS/AIX

O CS/AIX deve ser ativado no sistema local para que seja possível configurar ou gerenciar o nó local. Da mesma forma que ocorre com qualquer aplicação X/Motif, você também pode precisar instalar a variável de ambiente `DISPLAY` para indicar um servidor X adequado.

Normalmente, o CS/AIX é ativado automaticamente após a instalação do software. Se o CS/AIX foi desativado, é possível reativá-lo digitando-se o seguinte comando no prompt de comandos do AIX:

```
sna start
```

Nota: Ao utilizar o comando `sna start`, o software CS/AIX utiliza o diretório a partir do qual você emitiu o comando como seu diretório de trabalho atual e mantém um ou mais descritores de arquivos abertos nesse diretório. Isso significa que não será possível desmontar o sistema de arquivos que contém esse diretório enquanto o software CS/AIX estiver em execução. Para evitar problemas, você deve iniciar o software CS/AIX a partir de um diretório em um sistema de arquivos que não precise ser desmontado; por exemplo, você poderia utilizar `cd /` para ir para o diretório raiz antes de utilizar o comando `sna start`.

Ao instalar o CS/AIX, o utilitário de instalação automaticamente atualiza o arquivo de inicialização `/etc/inittab` para incluir uma entrada para `/etc/rc.sna`, que inclui o comando `sna start`. Isso assegura que o CS/AIX é iniciado automaticamente na inicialização do sistema. Para que o CS/AIX não seja iniciado automaticamente, é possível remover ou comentar essa linha e seguir as instruções nesta seção para ativar o software CS/AIX manualmente.

O CS/AIX grava mensagens no erro padrão (normalmente a tela do terminal) para indicar que ele está sendo inicializado e para indicar se a inicialização foi concluída com êxito.

Gerenciando o CS/AIX com o programa de administração Motif

Para utilizar o programa de administração Motif para o CS/AIX, primeiro certifique-se de que o CS/AIX seja inicializado conforme descrito em [“Ativando o CS/AIX”](#) na página 63. (Talvez você também precise instalar a variável de ambiente DISPLAY para indicar um servidor X adequado).

Para iniciar o Motif no segundo plano, emita o seguinte comando:

```
xsnaadmin &
```

O CS/AIX exibe a janela Domínio. Essa janela mostra todos os nós definidos e permite iniciar e parar nós. Clicar duas vezes em qualquer nó torna visível a janela Nó do nó correspondente, conforme mostrado na [Figura 4](#) na página 65.

A janela Nó mostra informações sobre o nó e seus recursos. Se você ainda não tiver configurado o nó, o programa de administração solicitará que você o configure, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.

Nota: Este manual usa a janela de termos para descrever janelas do Motif que exibem informações sobre os recursos do CS/AIX. Uma janela pode conter uma ou mais seções ou painéis. Um diálogo é uma janela do Motif na qual é possível inserir informações.

A janela Nó mostra a maioria das informações necessárias e fornece fácil acesso a tudo. Mostra todos os recursos-chave no nó local.

Se você estiver configurando um sistema CS/AIX Cliente/Servidor com mais de um nó, siga as instruções neste capítulo para configurar cada nó sucessivamente (retornando para a janela Domínio para selecionar o próximo nó).

Outras janelas podem ser abertas a partir do menu Janelas (Windows) na janela Nó. Essas janelas incluem o seguinte:

- Janela Conjunto de LU
- Janela Nomes de Destino CPI-C

O menu Serviços na janela Nó fornece uma forma rápida de incluir recursos e fornece ajuda para tarefas de configuração e gerenciamento. O menu Diagnósticos leva você para os diálogos Criação de log e Rastreo.

janela Nó

Uma janela Nó de exemplo é mostrada na [Figura 4](#) na página 65. A barra de título mostra o nome do sistema AIX.




Figura 4. Janela Nó

Na janela Nó, é possível configurar e gerenciar todos os recursos e componentes do nó do CS/AIX.

- Portas
- Estações de link
- LUs do tipo 0-3 e LUs independentes do tipo 6.2
- PUs internas de DLUR
- LUs locais independentes
- Nós remotos
- LUs Associadas

Você pode incluir, excluir, modificar e gerenciar todos esses recursos a partir da janela Nó. O layout dos recursos na janela mostram as relações entre os recursos e permitem que você controle quais recursos são exibidos.

Portas, LUs locais e nós remotos são sempre exibidos. A janela Nó exibe cada estação de link abaixo de sua porta pai, e cada LU dependente abaixo de sua estação de link pai. Também mostra LUs associadas abaixo de LUs locais e de nós remotos.

A janela Nó contém seções separadas para os diferentes tipos de recursos do nó:

- A caixa Nó no canto superior direito da janela Nó indica se o nó está **Ativo** ou **Inativo**.
- O painel superior da janela Nó (o painel Conectividade) lista os recursos de conectividade para o nó, inclusive portas, estações de link ou PUs em cada porta, e LUs dependentes em uma determinada estação de link ou PU. Para cada recurso, essa janela mostra as informações de status atuais.
- O painel do meio (LUs Locais Independentes) mostra as LUs independentes definidas no nó local. Essa janela também exibe informações sobre as sessões que usam uma determinada LU e todos os registros que definem a localização de uma LU associada pela estação de link usada para acessá-la.
- O painel inferior (Sistemas Remotos) mostra informações sobre nós remotos e LUs associadas. Também mostra informações sobre as sessões de cada nó remoto ou LU associada.

Você pode selecionar qualquer um desses painéis dando um clique sobre eles. Também pode selecionar recursos específicos em um painel dando um clique sobre a linha do recurso. Para exibir ou modificar a configuração de um item, dê um clique duplo sobre ele. (Você pode usar os botões e menus nessa janela para acessar informações de configuração de determinados recursos).

Para cada item listado, os recursos que pertencem a esse item são encadeados nas informações desse item. Por exemplo, as estações de link são agrupadas pela porta à qual pertencem. É possível clicar no botão **Expandir (+)** ao lado de um item para mostrar os recursos para esse item, se eles não forem exibidos atualmente, ou clicar no botão **Contrair (-)** para ocultar os recursos para um item.

Você pode executar as seguintes tarefas de administração na janela Nó:

Iniciar ou parar um recurso

Selecione o recurso e clique no botão **Iniciar** ou **Parar**. (Como alternativa, é possível selecionar **Iniciar item** ou **Parar item** no menu **Seleção**.)

Incluir um recurso para um item

Selecione o item e clique no botão **Novo** (ou selecione **Novo** no menu **Seleção**). Por exemplo, para incluir uma estação de link para uma porta, selecione a porta e clique no botão **Novo**.

Excluir um Recurso

Selecione o recurso e clique no botão **Excluir** (ou selecione **Excluir** no menu **Seleção**).

Exibir ou modificar a configuração de um recurso

Selecione o recurso e clique no botão **Propriedades** (ou selecione **Propriedades** no menu **Seleção**).

Obter informações de status para qualquer recurso

Selecione o recurso e clique no botão **Status** (ou selecione **Status** no menu **Seleção**).

Copiar a configuração dos recursos

Selecione o recurso e clique no botão **Copiar** (ou selecione **Copiar** no menu **Seleção**).

Além disso, é possível escolher tarefas de configuração específicas para o nó no menu **Serviços**, controlar a criação de log (para o domínio) e o rastreamento (para o nó) no menu **Diagnósticos** e visualizar ou modificar recursos de domínio, selecionando um dos itens no menu **Janelas**.

Itens do Recurso

O layout dos recursos em uma janela mostra os relacionamentos entre eles.

Se um item tiver um ou mais itens-filhos associados a ele, um símbolo **Expandir (+)** ou **Contrair (-)** aparecerá ao lado dele:

- Um símbolo **Expandir** indica que os itens filho associados estão ocultos. É possível clicar no símbolo **Expandir** ou pressionar a tecla **+** no teclado numérico, para mostrá-los.
- Um símbolo **Contrair** indica que os itens filho estão exibidos. É possível clicar no símbolo **Contrair** ou pressionar a tecla **-** no teclado numérico, para ocultá-los.

- Se um item não tiver nenhum dos dois símbolos ao seu lado, isso significa que o item não tem itens filho associados a ele.

Por exemplo, uma estação de link está associada a uma determinada porta. No painel Conectividade da janela Nó, a estação de trabalho é exibida abaixo de sua porta pai juntamente com todas as outras estações de link associadas a essa porta. A porta é sempre exibida, mas você pode optar por exibir ou ocultar a lista de estações de link associadas. Da mesma forma, as estações de link com uma lista de LUs associadas podem ser expandidas para exibir as LUs ou contraídas para ocultá-las.

Um recurso pai deve ser sempre configurado antes de seus recursos filho. A eliminação do recurso pai fará com que todos os seus recursos filho também sejam eliminados.

Botões da Barra de Ferramentas

As janelas de recursos incluem botões da barra de ferramentas para facilitar a execução de funções comuns. Uma barra de ferramentas para o CS/AIX é mostrada na [Figura 5 na página 67](#).



Figura 5. Barra de ferramentas do CS/AIX

Nem todos os botões são exibidos nas barras de ferramentas de cada janela de recursos. Se a operação de um botão não for válida para o item selecionado no momento (ou uma operação exigir que um item seja selecionado, mas não existir nenhum selecionado), a descrição do botão será exibida em cinza e a função não poderá ser selecionada (se você clicar no botão, nada acontecerá). Os seguintes botões podem ser exibidos em janelas de recursos:

Iniciar

Inicia o item selecionado.

Parar

Interrompe o item selecionado.

Novo

Inclui um novo item de recurso.

Excluir

Elimina os recursos selecionados.

Propriedades

Abre o diálogo do item selecionado para exibir ou modificar a configuração do item.

Status

Exibe o status atual do item selecionado.

Copiar

Copia o item selecionado. Quando você clica nesse botão, é aberto um diálogo cujos campos duplicam a configuração do item selecionado. Preencha os campos do diálogo (preenchendo o nome do novo item) para incluir o novo recurso.

Muitos recursos, como portas e estações de link, não podem ser modificados enquanto estão ativos. Você pode, contudo, exibir os parâmetros de um recurso ativo selecionando o recurso e clicando no botão Propriedades para abrir seu diálogo. Clique no botão Fechar quando você tiver concluído.

Configurando funções de cliente/servidor

Esta seção será relevante somente se você instalou o CS/AIX para ser executado em um ambiente cliente/servidor (com vários nós do CS/AIX na mesma rede).

Em um ambiente de cliente/servidor, um servidor pode ser marcado como um servidor de configuração;o CS/AIX mantém uma lista destes servidores de configuração. O primeiro servidor listado é o servidor controlador e quaisquer outros servidores listados são servidores de backup. Os servidores são listados na ordem, de modo que o segundo servidor listado (o primeiro servidor de backup) assuma o controle se

Configurando o Nó

o servidor controlador estiver indisponível, o terceiro servidor listado (o segundo servidor de backup) assumirá o controle se nem o controlador, nem o primeiro servidor de backup estiverem disponíveis, e assim por diante.

Quando qualquer um dos nós no domínio estiver ativo, o primeiro servidor de configuração disponível no domínio (o primeiro servidor que pode ser contatado e tem o software CS/AIX em execução) se tornará o servidor controlador. Se o controlador atual ficar indisponível (porque não pode ser contatado, talvez devido a uma falha de rede ou porque o software SNA em execução foi interrompido), o próximo servidor de configuração disponível na lista se tornará o novo controlador.

O CS/AIX pode ser executado sem um controlador. Isso ocorre se nenhum dos servidores na lista de servidores de configuração pode ser contatado. Se isso ocorrer, será possível visualizar e configurar recursos do nó somente nos servidores que podem ser contatados.

Nota: Não é possível indicar diretamente qual nó age como o servidor controlador, o servidor controlador é selecionado com base na ordem em que os nós são incluídos na lista de servidores de configuração. Se desejar mover um servidor para o início da lista, remova todos os outros nós da lista e, em seguida, inclua-os novamente.

Na janela Domain do programa de configuração Motif, é possível incluir um servidor de configuração selecionando **Fazer Configuração do Servidor** no menu **Seleção**. O servidor é incluído no final da lista, ele se tornará o servidor controlador apenas se todos os outros servidores de configuração estiverem indisponíveis. Para remover um servidor, selecione **Remover servidor de configuração** no menu **Seleção**.

Nota: Não será possível excluir um servidor se ele for o único servidor listado no qual o software CS/AIX está em execução, pois, nesse caso, não haverá outro servidor que possa assumir como o servidor controlador. Pelo menos um servidor controlador ativado é necessário em uma configuração de cliente/servidor.

Para obter mais informações sobre como configurar e gerenciar um sistema CS/AIX de cliente/servidor, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*. Esse manual também fornece informações sobre configuração Cliente/Servidor avançada, incluindo como mover clientes e servidores para domínios diferentes do CS/AIX e como configurar os detalhes da operação do cliente.

Configurando o Nó

A primeira etapa na configuração do CS/AIX em um sistema é configurar o nó local. A configuração do nó fornece as informações básicas de que o nó precisa para comunicar-se em uma rede SNA. Configure o nó para que possa definir a conectividade ou outros recursos para o nó.

Se o nó já tiver sido configurado, você poderá usar os procedimentos descritos nesta seção para modificar a configuração do nó; mas, interrompa o nó antes de fazer alterações na configuração.

Antes de configurar o nó, decida se deseja configurar o nó como um nó APPN ou como um nó não-APPN. Essa decisão depende dos recursos dos outros nós SNA com os quais você está se comunicando.

Um nó do CS/AIX que se comunica diretamente com um computador host é mostrado na [Figura 6 na página 69](#).




Figura 6. Nó do CS/AIX que se comunica diretamente com um host

Se o host não suportar APPN, configure o nó do CS/AIX como um nó LEN. Se o host suportar APPN, o nó do CS/AIX poderá ser configurado como um nó de rede APPN ou como um nó de extremidade APPN (se o CS/AIX utilizar SNA somente para comunicação com o host, você provavelmente configurará o nó do CS/AIX como um nó de extremidade ou um nó de rede de ramificação).

Vários nós do CS/AIX em uma rede APPN são mostrados na [Figura 7](#) na página 69.




Figura 7. Nós do CS/AIX em uma rede APPN

Quando o nó local fizer parte de uma rede APPN, configure-o como um nó de rede APPN se o nó fornecer serviços de percurso APPN para outros nós. Se outros nós fornecerem serviços de percurso, configure o nó local como um nó de extremidade APPN. Se o nó local se comunica apenas com um nó conectado diretamente (que pode ser de qualquer tipo) configure o nó como um nó LEN.

Antes de começar a configuração do nó, obtenha as seguintes informações:

- Tipo do suporte APPN (nó de rede, nó de rede de ramificação, nó de extremidade ou nó LEN).
- Nome do ponto de controle (e alias, se for diferente). Consulte o planejador de rede para determinar esse nome.
- ID do Nó padrão. (Você pode substituir esse padrão ao configurar um link de comunicação individual.)

Para configurar o nó, siga estas etapas na janela Nó:

Configurando Conectividade

1. Selecione **Configure os Parâmetros do Nó** no menu **Serviços** ou clique duas vezes na caixa **Nó**, no canto superior direito da janela **Nó**. O CS/AIX exibe o diálogo **Parâmetros de nó**.
2. Especifique o nível do suporte APPN, o nome do ponto de controle e (se necessário) o ID do nó padrão.
3. Clique no botão **OK** para definir o nó. Quando você define o nó, o CS/AIX define automaticamente uma LU padrão com o mesmo nome do ponto de controle.

Para sair sem salvar os valores que você inseriu, clique no botão **Cancelar**.

Configurando Conectividade

Para que um nó do CS/AIX se comunique com outros nós, é necessário configurar a conectividade com pelo menos um nó adjacente. Um link de conexão pode ser configurado para executar tráfego dependente, independente ou ambos.

Você pode ter placas para um ou mais protocolos de link instalados no computador. Muitas informações que precisam ser digitadas para configurar a conectividade dependem do protocolo de link que você está usando. Para obter uma lista dos protocolos de link suportados pelo CS/AIX, consulte [“Requisitos de instalação”](#) na página 17.

Para configurar um link, você precisa definir uma porta e (na maioria dos casos) uma estação de link. Quando o programa de administração Motif é usado, um DLC (controle de link de dados) é automaticamente configurado como parte da configuração da porta. Além disso, você tem a opção de definir a porta como parte de uma rede de conexão.

Os links necessários para a configuração dependem até onde você quer chegar e se a rede é APPN. As informações necessárias dependem do protocolo de link e do fato de o link ser de tráfego dependente, independente ou ambos.

Como exemplos, esta seção explica como configurar os seguintes tipos de link:

- Link suportando o tráfego dependente com um sistema host por meio de uma linha SDLC.
- Link que suporta tráfegos dependente e independente em uma rede APPN utilizando o protocolo de link Ethernet. Esse exemplo também define uma rede de conexão na porta Ethernet.
- Link do Enterprise Extender em uma rede APPN (observe que os links Enterprise Extender suportam apenas tráfego independente).

Para outros protocolos de link, consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX* ou a ajuda on-line para o programa de administração Motif.

Configurando um link de SDLC para tráfego dependente

Para uma porta SDLC (Synchronous Data Link Control), as seguintes informações são necessárias:

- O nome da porta SNA (geralmente o padrão pode ser usado). Também é preciso especificar o número de dispositivo do SDLC.
- Se a porta deve ser ativada automaticamente quando o nó for iniciado.
- Tipo de Linha (de envio chaveada, de recebimento chaveada ou linha dedicada).
- Função do Link (primário, secundário, negociável, multidrop primário ou multi-PU secundário).
- Endereço do Poll (apenas para linha de recebimento chaveada numa porta não primária). Para outros tipos de portas, configure o endereço de poll na estação de link.

Para linhas dedicadas e de entrada comutadas, também são necessárias a codificação (NRZ ou NRZI) e a configuração duplex (half ou full). Para outros tipos de portas, faça a configuração da codificação e de duplex na estação de link.

- Tipo de link físico (para identificar o tipo do modem).
- Cadeia de discagem (necessária somente para uma linha de entrada comutada). Para uma linha de saída comutada, configure a cadeia de discagem na estação de link.

Para uma estação de link SDLC, as seguintes informações adicionais são necessárias:

- Método de ativação (pelo administrador, na inicialização por nó ou por demanda).
- Digite o tráfego suportado (neste exemplo, dependente apenas).
- Função do nó remoto (neste exemplo, host).

Para configurar o link SDLC, execute as seguintes etapas na janela Nó:

1. Configure a porta:

- Selecione o painel Conectividade da janela.
- Selecione Nova porta no submenu Conectividade no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões).
- No diálogo resultante, selecione o tipo de protocolo no menu de opções e escolha para definir uma porta.

Quando você clica no botão OK, o CS/AIX exibe o diálogo Porta de SDLC.

- Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- Clique no botão OK para definir a porta.

A porta é exibida no painel Conectividade da janela Nó.

2. Defina uma estação de link na porta:

- Certifique-se de que selecionou a porta na qual a estação de link está sendo incluída no painel Conectividade da janela Nó.
- Selecione Nova estação de link no submenu Conectividade no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões).
- Clique no botão OK.

O CS/AIX exibe o diálogo Estação de Link SDLC.

- Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- Clique no botão OK para definir a estação de link.

A estação de link é exibida abaixo da porta à qual pertence no painel Conectividade da janela Nó.

Configurando um link Ethernet para suportar tráfego dependente e independente

Este exemplo mostra como configurar um link Ethernet que suporte os tráfegos dependente e independente em uma rede APPN. Além disso, define uma rede de conexão na porta Ethernet.

Para uma porta Ethernet, você precisa das seguintes informações:

- O nome da porta SNA (geralmente o padrão pode ser usado). Se você tiver várias placas de rede Ethernet, também precisará fornecer o número da placa Ethernet. Também é preciso especificar o número de SAP número do (ponto de acesso a serviço) (normalmente 04).
- Se a porta deve ser ativada automaticamente quando o nó for iniciado.
- O nome da rede de conexão (deve ser igual em todas as portas na mesma rede de conexão).

Para uma estação de link Ethernet, você precisa das seguintes informações adicionais:

- Método de ativação (pelo administrador, na inicialização por nó ou por demanda).
- Tipo de tráfego suportado (nesse exemplo, dependente e independente).
- Nome do ponto de controle do nó remoto (só é necessário para um nó LEN).
- Tipo do nó remoto (nó de rede, nó de extremidade ou nó de descoberta).
- Função do nó remoto (nesse exemplo, gateway SNA de recebimento de dados ou DLUR de passagem).
- Para configurar uma estação de link seletiva, você precisa do endereço MAC (Medium Access Control) e do número de SAP (normalmente 04) para a estação remota. Se não fornecer informações de endereço

Configurando Conectividade

e especificar *Por Administração* no campo *Ativação*, a estação de link será uma estação de link de monitoramento não seletivo.

Para configurar o link Ethernet, siga estas etapas na janela *Nó*:

1. Configure a porta:

- a. Selecione o painel *Conectividade* da janela.
- b. Selecione *Nova porta* no submenu *Conectividade* no menu *Serviços* (ou clique no botão *Novo* na barra de botões).
- c. No diálogo resultante, selecione o tipo de protocolo no menu de opções e escolha para definir uma porta.

Quando você clica no botão *OK*, o CS/AIX exibe o diálogo *Ethernet SAP*.

- d. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- e. Clique no botão *OK* para definir a porta.

A porta é exibida no painel *Conectividade* da janela *Nó*.

2. Defina uma estação de link na porta:

- a. Certifique-se de que selecionou a porta na qual a estação de link está sendo incluída no painel *Conectividade* da janela *Nó*.
- b. Selecione *Nova estação de link* no submenu *Conectividade* no menu *Serviços* (ou clique no botão *Novo* na barra de botões).
- c. Clique no botão *OK*.

O CS/AIX exibe o diálogo *Estação de Link Ethernet*.

- d. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- e. Clique no botão *OK* para definir a estação de link.

A estação de link é exibida abaixo da porta à qual pertence no painel *Conectividade* da janela *Nó*.

Configurando um link do Enterprise Extender

Este exemplo mostra como configurar um link do Enterprise Extender em uma rede APPN. Observe que os links Enterprise Extender suportam apenas tráfego Independente.

Para uma porta do Enterprise Extender, você precisa das seguintes informações:

- O nome da porta SNA (geralmente o padrão pode ser usado). Se você tiver diversas placas adaptadoras de rede executando IP, também precisará fornecer o nome da interface IP que deseja utilizar (como *eth0*).
- Se a porta deve ser ativada automaticamente quando o nó for iniciado.

Para uma estação de link do Enterprise Extender, você precisa das seguintes informações adicionais:

- Método de ativação (pelo administrador, na inicialização por nó ou por demanda).
- Tipo do nó remoto (nó de rede, nó de extremidade ou nó de descoberta).
- Para configurar uma estação de link seletiva, você precisa do nome do host IP e do endereço IP da estação remota. Se você não fornecer estas informações e especificar *Por Administrador* no campo *Ativação*, a estação de link se torna uma estação de link de escuta não acessível.

Para configurar a estação de link do Enterprise Extender, execute as seguintes etapas da janela de nó:

1. Configure a porta:

- a. Selecione o painel *Conectividade* da janela.
- b. Selecione *Nova porta* no submenu *Conectividade* no menu *Serviços* (ou clique no botão *Novo* na barra de botões).

- c. No diálogo resultante, selecione o tipo de protocolo no menu de opções e escolha para definir uma porta.

Quando você clica no botão OK, o CS/AIX exibe o diálogo Porta de IP.

- d. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- e. Clique no botão OK para definir a porta.

A porta é exibida no painel Conectividade da janela Nó.

2. Defina uma estação de link na porta:

- a. Certifique-se de que selecionou a porta na qual a estação de link está sendo incluída no painel Conectividade da janela Nó.
- b. Selecione Nova estação de link no submenu Conectividade no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões).
- c. Clique no botão OK.

O CS/AIX exibe o diálogo Estação de Link IP.

- d. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- e. Clique no botão OK para definir a estação de link.

A estação de link é exibida abaixo da porta à qual pertence no painel Conectividade da janela Nó.

Configurando LUs tipo 0-3

Para suportar aplicativos de usuário que usam LUs tipo 0-3, deve-se configurar LUs dependentes. Antes de fazer isso, execute a seguinte configuração:

- Configure o nó, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.
- Configure um link para suportar tráfego de LU dependente, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70.

Não é necessário configurar um link direto para o host se você tiver um link de envio de dados para outro nó usando o gateway SNA ou se você estiver usando DLUR. Para obter informações adicionais, consulte [“Configurando o gateway SNA”](#) na página 80e [“Configurando o DLUR”](#) na página 83.

Deve-se configurar LUs dependentes dos tipos 0-3 para suportar a comunicação com um sistema host. As informações nesta seção podem ser utilizadas para definir uma LU para suportar Concentração LUA, DLUR ou PU. Também é possível definir um intervalo de LUs, para configurar várias LUs do mesmo tipo em uma única operação.

Além disso, é possível definir um conjunto de LUs a serem utilizadas conforme requerido, designando uma LU a um conjunto ao definir a LU ou designando LUs definidas anteriormente a um conjunto.

Definindo as LUs tipo 0 a 3

Antes de configurar a LU de 3270, obtenha as seguintes informações:

- Nome da LU. (Este é um identificador local e não precisa corresponder à configuração do host.)
- Número da LU (ou números de uma faixa de LUs).
- Tipo de LU (modelo de tela 3270 ou impressora 3270).
- Nome do conjunto (se você estiver incluindo a LU em um conjunto).

Para configurar uma LU de tipos 0-3 para uma estação de link previamente definida, execute as etapas a seguir na janela Nó:

1. Selecione a estação de link para o host no painel Conectividade da janela.
2. Clique no botão Novo.
3. Selecione o tipo de LU (Nova LU de exibição 3270 ou Nova LU de impressora 3270) no diálogo resultante.

Configurando a comunicação APPC

Quando você seleciona esse item e clica em OK, o CS/AIX exibe o diálogo LU Tipo 0 a 3.

4. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
5. Clique em OK para definir a LU.

A LU é exibida no painel Conectividade da janela Nó, abaixo da estação de link para o host.

Definindo um conjunto de LUs

Para a LU tipo 0-3, é possível definir conjuntos de LUs para simplificar a configuração do usuário e fornecer maior flexibilidade no estabelecimento de sessões de host. Por exemplo, é possível definir várias LUs em um único conjunto de LUs e, em seguida, configurar vários usuários que utilizam esse conjunto de LUs. Isso facilita a configuração das sessões dos usuários e permite que qualquer sessão utilize qualquer LU no conjunto.

Nota: Você pode atribuir uma sessão de usuário a uma LU específica ou a um conjunto de LUs.

- Se você atribuir a sessão do usuário a uma LU específica que está em um conjunto, a sessão utilizará essa LU se ela estiver disponível; do contrário, ela utilizará qualquer LU disponível do conjunto, embora você a tenha atribuído ao conjunto de LUs, em vez de uma LU específica.
- Se você desejar que o usuário utilize apenas uma LU especificada, de forma que a sessão do usuário não poderá ser estabelecida se a LU já estiver em uso, assegure-se de que a LU não esteja em um conjunto.

É possível visualizar os conjuntos de LUs para o nó local do CS/AIX utilizando a janela Conjuntos de LUs. Essa janela lista os conjuntos de LUs configurados no sistema local e permite que você selecione LUs a serem incluídas em um conjunto de LUs.

É possível incluir os seguintes tipos de LU em um conjunto (não misture LUs de tipos diferentes no mesmo conjunto):

- LU de tela 3270
- LU sem restrição

Para que você possa incluir LUs em um conjunto, as LUs devem ser definidas no nó local.

Para configurar um conjunto de LUs, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione Conjuntos de LUs no menu Janelas.

O CS/AIX exibe a janela Conjuntos de LUs.

2. Clique no botão Novo.

O CS/AIX exibe o diálogo Configuração do Conjunto de LUs.

A caixa à direita lista as LUs que ainda não estão alocadas para um conjunto. Qualquer uma delas pode ser incluída no novo conjunto.

3. Selecione a LU ou as LUs que você deseja incluir no conjunto e clique no botão Novo para mover as LUs selecionadas para a caixa à esquerda.

Para remover uma LU da caixa à esquerda, selecione-a e clique no botão Remover.

4. Clique em OK para definir o conjunto de LUs.

Todas as LUs na caixa à esquerda são incluídas no conjunto de LUs.

O conjunto é exibido na janela Conjuntos de LUs.

Configurando a comunicação APPC

As aplicações APPC e CPI-C exigem que você configure primeiro a APPC. Uma aplicação APPC usa os recursos da LU do tipo 6.2 do nó para comunicar-se com outra aplicação APPC ou CPI-C em um host ou computador não-hierarquizado, através de um modo especificado.

Para que você possa configurar a comunicação APPC, execute a seguinte configuração:

1. Configure o nó, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.
2. Configure a conectividade, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70.

As etapas de configuração restantes dependem do fato de a configuração suportar tráfego dependente, independente ou ambos:

APPC Independente

A APPC independente usa LUs independentes. Cada sessão LU-LU envolve uma LU local e uma LU associada.

Para a LU local, você pode usar a LU padrão predefinida associada ao ponto de controle do nó, ou pode configurar novas LUs locais.

A LU parceira não precisa ser configurada se o nó do CS/AIX for um nó de extremidade ou de rede em uma rede APPN, pois o APPN pode localizar LUs parceiras dinamicamente. No entanto, você precisará configurar a LU associada se a rede não for APPN ou se for um nó LEN. Nesse caso, você deve configurar o nó remoto no local onde se encontra a LU associada e, em seguida, definir a LU associada no nó remoto.

APPC Dependente

Se o nó remoto for um host que não suporta LU 6.2 independente, configure para tráfego dependente. Para APPC dependente, configure uma LU local.

Se as aplicações usarem CPI-C, talvez você precise fazer uma configuração adicional de CPI-C depois de configurar a APPC (consulte [“Configurando para comunicações da CPI”](#) na página 79). Uma aplicação CPI-C usa os recursos da LU do tipo 6.2 do nó e os recursos do modo para comunicar-se com outra aplicação APPC ou CPI-C em um host ou computador não-hierarquizado. Defina os mesmos recursos para uma aplicação CPI-C que foram definidos para uma aplicação APPC. Além disso, se o TP no computador CS/AIX for o TP de chamada, também conhecido como o TP de origem (o TP que inicia a conversação), pode ser necessário definir uma ou mais entradas de informações secundárias para ele, conforme descrito em [“Configurando para comunicações da CPI”](#) na página 79. Cada uma dessas entradas fornece informações sobre o TP associado, a LU e recursos de modo usados para acessá-lo e todas as informações de segurança necessárias.

Esta seção explica como configurar uma rede APPN simples (usando a LU 6.2 independente), que consiste em um nó de rede, um nó de extremidade e um nó de LEN, conforme descrito em [“Configurando uma rede APPN simples”](#) na página 75. (Esse exemplo também mostra como obter informações de status para sessões CP-CP entre dois nós).

Além disso, explica como configurar a comunicação de APPC dependente, conforme descrito em [“Configurando o APPC dependente”](#) na página 79.

Os dois exemplos pressupõem que as sessões APPC usam um modo e classe de serviço (COS) padrão.

Para obter informações sobre a configuração de informações adicionais da APPC, como TPs de modos, de segurança e invocáveis (destino), consulte o *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*.

Configurando uma rede APPN simples

A rede APPN mais simples que pode ser configurada inclui apenas dois nós: um nó de rede APPN e um nó de extremidade APPN. O nó de rede cuida do percurso da sessão até o nó de extremidade.

Configurando um nó de rede

Este cenário presume que você esteja utilizando a LU de ponto de controle e um modo padrão, e esteja utilizando um tipo de link de rede local (Token Ring, Ethernet). Nesse caso, você pode configurar o nó de rede simplesmente seguindo estas tarefas de configuração:

1. Configure o nó, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68. Para o campo *Suporte do APPN*, selecione o valor *Nó de Rede*. Anote o nome do ponto de controle.
2. Configure a conectividade, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70. Configure o link para suportar tráfego independente.

Para entrar em contato com esse nó de rede a partir de um nó de extremidade adjacente, você precisará saber o endereço MAC e número de SAP da porta no nó de rede. É possível utilizar o seguinte procedimento para obter o endereço MAC em um nó do CS/AIX:

1. Selecione a porta na janela Nó.
2. Clique no botão **Iniciar** para iniciar a porta.
3. Clique no botão **Status** para obter informações de status sobre a porta. O diálogo Status de porta mostra o endereço de Controle de Acesso à Mídia e o número de SAP.
4. Anote-os para que possa digitar esses valores no diálogo de configuração de estação de link para o nó de extremidade.

Configurando um nó de extremidade

Este cenário presume que você esteja utilizando a LU de ponto de controle e um modo padrão, e esteja utilizando um tipo de link de rede local (Token Ring, Ethernet). Nesse caso, você pode configurar o nó de rede simplesmente seguindo estas tarefas de configuração:

1. Configure o nó, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68. No campo *Suporte do APPN*, selecione o valor **Nó de Extremidade**.
2. Configure a conectividade, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70. Configure o link para suportar o tráfego independente e forneça as seguintes informações para a estação de link:
 - Digite o nome do nó de rede (consulte [“Configurando um nó de rede”](#) na página 75) como o valor do campo *Nó remoto*.
 - Digite o endereço MAC e o número de SAP para a porta no nó de rede no painel Informações de Contatos no diálogo de configuração da estação de link.

Em uma rede APPN, uma única estação de link conectada a um nó de rede adjacente pode ser usada para que você se comunique com qualquer nó remoto na rede; portanto, você não precisa configurar uma estação de link separada para cada nó remoto.

Verificando a conectividade entre dois nós

Esse exemplo pressupõe que você configurou um nó de rede, conforme descrito em [“Configurando um nó de rede”](#) na página 75, e um nó de extremidade, conforme descrito em [“Configurando um nó de extremidade”](#) na página 76. Você pode executar o seguinte procedimento para um nó de extremidade:

1. Na janela Nó, selecione a estação de link que se conecta ao nó de rede adjacente.
2. Clique no botão **Iniciar** para iniciar a estação de link.

Quando a estação de link é iniciada, as sessões CP-CP entre os dois nós são estabelecidas automaticamente. Essas sessões são exibidas no painel LUs Locais Independentes da janela Nó.
3. Para obter informações de status para uma sessão, selecione a sessão na janela Nó e clique no botão **Status**.

Configurando uma LU APPC independente

Em muitos casos, as aplicações podem usar a LU de ponto de controle do nó local, que é automaticamente definida quando você configura o nó. Essa é a LU padrão, se o seu aplicativo não especificar uma LU específica, ele poderá usar essa. Se a aplicação usar a LU padrão, você não precisará definir uma LU local. Verifique a documentação da aplicação APPN ou entre em contato com o programador da aplicação.

Para configurar uma LU 6.2 independente, você precisa das seguintes informações:

- Nome da LU local.
- Alias da LU local (se um alias for usado em um TP suportado por essa LU).

Para configurar uma LU local independente, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione o painel LUs Locais Independentes da janela.
2. Selecione Nova LU local independente no submenu APPC no menu Serviços (ou clique no botão Novo).
O CS/AIX exibe o diálogo LU Local.
3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
4. Clique no botão OK para definir uma LU local. A LU independente aparece na área de janela LUs locais independentes da janela Nó.

Configurando LUs do parceiro para um nó LEN

Defina um nó remoto (e as LUs associadas no nó) nas seguintes situações:

- Se o nó local for um nó LEN, defina todos os nós remotos e LUs associadas no nó remoto com os quais ele se comunica usando a APPC. Um nó LEN não pode localizar LUs associadas de forma dinâmica; a definição do nó remoto permite que isso seja feito.
- Se o nó local não fizer parte de uma rede APPN (por exemplo, se você tiver dois nós de extremidade diretamente conectados, sem nenhum servidor de nó de rede), as LUs não poderão ser localizadas dinamicamente. Nesse caso, configure cada LU associada.
- Se o nó remoto for um nó LEN e o nó local for um nó de rede que funciona como o servidor de nó de rede do nó LEN, defina o nó LEN (e suas LUs associadas) como um nó remoto no servidor de nó de rede. Essa definição permite que os nós no restante da rede APPN localizem LUs no nó LEN.
- Se o nó remoto estiver em uma rede APPN diferente, defina o nó remoto porque ele não pode ser dinamicamente localizado.

Não defina LUs associadas se os nós local e remoto fizerem parte da mesma rede APPN.

Quando você inclui uma definição de nó remoto, uma LU associada com o mesmo nome do nó remoto é automaticamente incluída; essa é a LU de ponto de controle para o nó remoto. Se a aplicação usar essa LU associada, você não precisará incluir outra LU associada, apesar de talvez desejar incluir um alias de LU para a LU associada. Para incluir um alias, dê um clique duplo na LU associada e digite o alias no diálogo Configuração de LU Associada.

Se a aplicação usar um alias de LU para referir-se à sua LU associada, inclua uma definição de alias de LU associada.

Se o nó remoto ou local for um nó LEN, defina a LU associada como um filho do nó remoto, pois o nó LEN não pode participar na localização dinâmica de LUs. Se a aplicação usar a LU de ponto de controle do nó remoto como sua LU associada, isso significa que a LU de ponto de controle foi definida automaticamente quando o nó remoto foi definido.

Você pode usar o programa de administração Motif para incluir um alias de LU associada (consulte [“Definindo um alias de LU do parceiro”](#) na página 78), incluir uma definição de uma LU associada em um nó remoto específico (consulte [“Definindo uma LU do parceiro em um nó remoto”](#) na página 78) ou definir várias LUs associadas usando curingas (consulte [“Definindo várias LUs do parceiro usando curingas”](#) na página 78).

Definindo um nó remoto

Antes de configurar um nó remoto, você precisa das seguintes informações:

- O nome qualificado da rede SNA do nó.

Para configurar um nó remoto, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione o painel Sistemas Remotos da janela.
2. Selecione Novo nó remoto no submenu APPC no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões, em seguida, selecione Definir nó remoto).
O CS/AIX exibe o diálogo Configuração de Nó Remoto.
3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.

4. Clique no botão OK para definir o nó remoto. O nó remoto aparece na área de janela Sistemas remotos da janela Nó.

Quando você define um sistema remoto, o CS/AIX define automaticamente a LU de ponto de controle no nó remoto como uma LU parceira no nó local.

Definindo um alias de LU do parceiro

Para definir um alias de LU associada, você precisa das seguintes informações:

- Nome qualificado de LU associada (nome de rede SNA e nome de LU)
- Alias de LU associada usado por um TP local

Para incluir um alias de LU associada, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione o painel Sistemas Remotos da janela.
2. Selecione APPC, Novas LUs do parceiro e Alias de LU do parceiro no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões e selecione Definir alias de LU do parceiro).
O CS/AIX exibe o diálogo Configuração de Alias da LU Parceira.
3. Digite o nome e alias da LU associada no diálogo.
4. Clique no botão OK para definir o alias de LU associada. O alias de LU do parceiro aparece na área de janela Sistemas remotos da janela Nó (como parte da definição de rede).

Definindo uma LU do parceiro em um nó remoto

Para definir uma LU associada em um nó remoto específico, você precisa das seguintes informações:

- Nome qualificado de LU associada
- Alias da LU associada (se um alias for usado por um TP local)
- Nome qualificado do nó que contém informações de diretório para a LU associada.

Para incluir uma definição de LU associada de um nó remoto específico, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione o nó remoto.
2. Selecione APPC, Novas LUs do parceiro e LU do parceiro no nó remoto no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões e selecione Definir LU do parceiro no nó remoto).
O CS/AIX exibe o diálogo Configuração de LU Parceira.
3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
4. Clique no botão OK para definir a LU associada. O alias de LU do parceiro aparece na área de janela Sistemas remotos da janela Nó, sob o sistema remoto ao qual ele pertence.

Definindo várias LUs do parceiro usando curingas

Você pode usar curingas para configurar a localização de um conjunto de LUs associadas que estão localizadas no mesmo nó remoto e cujos nomes são iniciados pelos mesmos caracteres. Se você usar curingas, não precisará configurar cada LU associada individualmente.

Quando você definir LUs associadas usando curingas, forneça as seguintes informações:

- Nome qualificado da LU associada. O nome da LU do parceiro curinga consiste em duas sequências EBCDIC tipo A, cada uma com um a oito caracteres, que correspondem aos nomes completos da LU de várias LUs do parceiro.

A primeira cadeia pode ser um nome de rede SNA completo que corresponda exatamente ao nome de rede das LUs associadas ou um prefixo curinga que corresponda ao início do nome da rede. Se você digitar um prefixo curinga para o nome da rede, deixe a segunda cadeia em branco.

Se você fornecer um nome de rede SNA completo para a primeira cadeia, também poderá digitar um valor para a segunda cadeia. (Não é permitido digitar a segunda cadeia, a menos que você tenha

fornecido um nome de rede SNA válido para a primeira cadeia). A segunda cadeia de caracteres é tratada como um prefixo curinga, que deve corresponder ao início da segunda parte dos nomes qualificados de LU associada.

- Nome do nó onde as LUs associadas estão localizadas.

Para incluir várias LUs associadas, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione o nó remoto para o qual você está definindo as LUs associadas.
2. Selecione APPC, Novas LUs do parceiro e LUs curingas do parceiro no nó remoto no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões e selecione Definir LUs curingas do parceiro no nó remoto).

O CS/AIX exibe o diálogo Configuração de LU Parceira Curinga.

3. Digite as informações apropriadas nos campos do diálogo.
4. Clique no botão OK para definir as LUs associadas. As LUs do parceiro aparecem na área de janela Sistemas remotos da janela Nó, sob o nó remoto ao qual elas pertencem.

Configurando o APPC dependente

Para configurar uma LU 6.2 dependente, você precisa das seguintes informações:

- Nome da LU local.
- Alias da LU local (se um alias for usado em um TP suportado por essa LU).
- Nome da estação de link que fornece a conexão ao host.
- Número da LU.
- Se a LU deve ser atribuída ao conjunto padrão para LUs 6.2 dependentes.

Se você estiver configurando LUs dependentes do tipo 6.2 para serem usadas com aplicações APPC ou CPI-C, talvez deseje defini-las como membros do conjunto padrão. Uma LU não usada do conjunto de LUs definidas como LUs padrão é atribuída a uma aplicação que não especifica uma LU local específica.

Para configurar uma LU local dependente, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione uma estação de link no painel Conectividade da janela.
 2. Selecione Nova LU local dependente no submenu APPC no menu Serviços (ou clique no botão Novo na barra de botões e selecione Nova LU local dependente).
- O CS/AIX exibe o diálogo LU Local.
3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
 4. Clique no botão OK para definir uma LU local. A LU dependente aparece na área de janela Conectividade, abaixo da estação de link à qual ela pertence.

Configurando para comunicações da CPI

Se você suportar uma aplicação CPI-C que use nomes de destino simbólicos de CPI-C, será preciso definir as informações adicionais de CPI-C. Essas informações associam o nome de destino simbólico às informações sobre o TP associado, a LU associada, o modo e a segurança para a conversação.

Para determinar o nome de destino simbólico para o CPI-C, consulte o desenvolvedor da aplicação (se a aplicação for de outro fabricante, consulte a documentação do produto).

Para configurar informações adicionais do CPI-C, você precisa das seguintes informações:

- Nome de destino simbólico usado pelo TP
- Nome do TP associado
- Nome ou alias da LU associada
- Nome do Modo

Para configurar informações adicionais de CPI-C, siga estas etapas na janela Nó:

Configurando a LUA

1. Selecione CPI-C no sub-menu APPC no menu Serviços.
O CS/AIX exibe a janela Nomes de Destino CPI-C.
2. Clique no botão Novo.
O CS/AIX exibe o diálogo Configuração de Destino CPI-C.
3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
4. Clique no botão OK para definir as informações paralelas do CPI-C.

Configurando a LUA

A API de LUA pode ser usada para aplicativos que usam os tipos 0-3 de LU para se comunicar com um computador host. (Para obter informações detalhadas sobre a API LUA, consulte o *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux LUA Programmer's Guide*.)

Antes de configurar a LUA, siga estas etapas de configuração:

1. Configure o nó, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.
2. Configure a conectividade para tráfego dependente, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70. (Se você estiver usando o gateway de SNA de envio de dados ou DLUR, configure o link para o nó de envio de dados em vez de um link direto para o host).

Para configurar a LUA, você precisa das seguintes informações:

- Nome da LU ou nome do conjunto de LUs.
- Número de cada LU. O número da LU deve corresponder ao número de LU configurado no host.

Para configurar a LUA, defina a LU usando o seguinte procedimento:

1. Selecione a estação de link para o host no painel Conectividade da janela Nó.
2. Clique no botão Novo.
3. No diálogo resultante, selecione Nova LU para LUA.
4. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo. Especifique um tipo de LU como Irrestrita.
5. Clique no botão OK. A LU aparece na área de janela Conectividade da janela Nó, abaixo da estação de link para o host.
6. Se você for usar algum grupo de LU, defina-o conforme descrito em [“Definindo um conjunto de LUs”](#) na página 74.

Configurando o gateway SNA

Além de fornecer acesso direto a um computador host, o CS/AIX pode fornecer recursos de gateway SNA. Esse recurso permite que outros computadores acessem um computador host por meio de um nó do CS/AIX, em vez de exigir uma conexão separada com o host a partir de cada computador.

O recurso de gateway SNA é mostrado na [Figura 8](#) na página 81.




Figura 8. Gateway SNA

O computador de recebimento de dados deve conter uma PU SNA do tipo 2.0 ou 2.1 para suportar LUs dependentes. Por exemplo, o computador de recebimento de dados poderia ser outro computador CS/AIX ou um PC executando o Communications Server para Windows.

Quando o nó local do CS/AIX utiliza o recurso de gateway SNA, todos os dados transferidos entre o host e o computador de recebimento de dados são roteados pelo nó local. Isso possibilita que um computador de recebimento de dados compartilhe uma conexão de host com o CS/AIX ou com outros computadores de recebimento de dados, em vez de requerer um link direto. Por exemplo, você poderia configurar vários computadores de recebimento de dados, conectados ao CS/AIX por meio de uma rede token ring local, para que pudessem acessar a mesma linha dedicada de longa distância do CS/AIX para o host.

O uso do gateway SNA também simplifica a configuração no host, pois você não precisa definir os computadores de recebimento de dados e a linha de comunicação para eles. A configuração do host precisa incluir somente o computador CS/AIX e seu link de comunicação do host; as LUs nos computadores de recebimento de dados são configuradas como parte dos recursos do computador do CS/AIX. O host não sabe que o gateway SNA está sendo usado.

Para que você possa configurar o gateway SNA, execute a seguinte configuração:

- Defina o nó local, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.
- Configure uma porta e estação de link para tráfego dependente entre o nó local e o host, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70. Além disso, configure portas e estações de link para tráfego dependente entre o nó local e os nós de recebimento de dados. Se você precisar suportar LUs de recebimento de dados que ainda não foram definidas, poderá definir um gabarito na porta para suportar PUs implícitas e LUs de recebimento de dados (consulte [“Suportando LUs implícitas de recebimento de dados”](#) na página 82).
- Defina, no nó local, as LUs usadas para a comunicação com o host (LUs de envio de dados). Defina as LUs de envio de dados como LU tipo 0-3 com um tipo de LU igual a Unrestricted (unknown). (As LUs nos nós de recebimento de dados podem ser de qualquer tipo).
- Se você for usar algum grupo de LU, defina-o conforme descrito em [“Definindo um conjunto de LUs”](#) na página 74.

Suportando LUs implícitas de recebimento de dados

Para suportar LUs de recebimento de dados que não estejam predefinidas para o CS/AIX, é possível definir um modelo na porta para PUs e LUs implícitas de recebimento de dados (para obter a configuração básica de porta, consulte [“Configurando Conectividade” na página 70](#)). Esses gabaritos fornecem suporte a LUs de recebimento de dados sem exigir que você configure uma LU no nó local para suportar todas as LUs em um nó de recebimento de dados.

Para configurar uma LU de recebimento de dados para o gateway SNA, você precisa das seguintes informações:

- Uma faixa de números de LU para suportar LUs de recebimento de dados.
- Nome da LU do host.

Para definir um gabarito para LUs implícitas de recebimento de dados, siga estas etapas:

1. Se você já tiver configurado a porta, clique duas vezes na definição da porta no painel Conectividade da janela Nó. O CS/AIX exibe o diálogo Configuração da Porta.

Se você ainda não tiver configurado a porta, faça isso agora:

- a. Selecione o painel Conectividade na janela Nó.
- b. Clique no botão Novo.
- c. No diálogo resultante, selecione para definir a porta e escolha o tipo de protocolo de link.

O CS/AIX exibe o diálogo Configuração da Porta.

- d. Digite os parâmetros básicos da porta, conforme descrito em [“Configurando Conectividade” na página 70](#).
2. Clique no botão Avançado na parte inferior do diálogo.
O CS/AIX exibe o diálogo Parâmetros da Porta. O painel inferior mostra as definições que afetam gabaritos de LU de recebimento de dados.
 3. Selecione a opção *Configurar LUs de Recebimento de Dados para Acesso Implícito à PU*.
 4. Clique em OK.
O CS/AIX exibe o diálogo Configuração do Modelo da LU de Recebimento de Dados.
 5. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
 6. Clique em OK para definir o modelo de LU implícita de recebimento de dados.

Definindo LUs de recebimento de dados

Para configurar uma LU de recebimento de dados para o gateway SNA, você precisa das seguintes informações:

- Nome de cada LU de recebimento de dados. (Este é um identificador local e não precisa corresponder à configuração do sistema de recebimento de dados.)
- Número de cada LU de recebimento de dados.
- Estação de link para o nó de recebimento de dados.
- Nome de LU de envio de dados (para a LU de host).

Para configurar uma LU de recebimento de dados para o gateway SNA, siga estas etapas:

1. Selecione a estação de link para o nó de recebimento de dados no painel Conectividade da janela Nó.
2. Clique no botão Novo.
3. Selecione Nova LU de recebimento de dados e clique em OK.
O CS/AIX exibe o diálogo LU de Recebimento de Dados.
4. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
5. Clique em OK para definir a LU de recebimento de dados.

A definição da LU é exibida no painel Conectividade da janela Nó, abaixo da estação de link para o nó de recebimento de dados.

Configurando o DLUR

Além de fornecer acesso direto a um computador host, o CS/AIX pode fornecer recursos de DLUR (Dependent LU Requester). Esse recurso permite que as sessões de LUs dependentes expandam vários nós em uma rede APPN em vez de exigir uma conexão direta ao host.

Normalmente, uma sessão de LU dependente exige um link de comunicação direto ao host. Se muitos nós (inclusive um nó de host) estiverem conectados juntos em uma rede APPN, alguns deles poderão não ter uma conexão direta ao host, mas somente uma conexão indireta através de outro nó. Não é possível estabelecer sessões de LU dependente com o host a partir de LUs nesses nós indiretamente conectados.

O solicitador de LU dependente (DLUR) é um recurso de APPN criado para superar essa limitação.

DLUR em um nó APPN (como um nó CS/AIX) trabalha em conjunto com um servidor de LU dependente (DLUS) no host para direcionar sessões de LUs dependentes no nó DLUR através da rede APPN até o host DLUS. O percurso para o host pode expandir vários nós e tirar proveito do gerenciamento de rede, localização dinâmica de recursos e recursos de cálculo de percurso da APPN. O DLUR deve estar disponível no nó onde as LUs estão localizadas e o DLUS deve estar disponível no nó do host. Observe que o DLUR não é necessário em nenhum nó intermediário no percurso de sessão.

Se o nó de DLUR do CS/AIX for um nó de rede ou um Nó de rede de ramificação, ele também poderá fornecer instalações de DLUR de passagem para LUs dependentes em computadores de recebimento de dados conectados ao nó do CS/AIX. Essas LUs podem utilizar o DLUR no nó do CS/AIX para acessar o host por meio da rede, da mesma maneira que para LUs internas ao nó. Os computadores de recebimento de dados não precisam executar DLUR, e de fato não precisam estar cientes de que o DLUR está sendo utilizado.

A [Figura 9](#) na página 83 mostra um servidor CS/AIX configurado como um nó de rede APPN, implementando DLUR de passagem para suportar sessões entre LUs no host (o nó de envio de dados) e as LUs nos nós na rede APPN (nós de recebimento de dados).




Figura 9. Nó do CS/AIX Fornecendo DLUR

Nota:

Configurando o DLUR

1. Você não pode configurar o DLUR em um nó LEN.
2. É possível configurar o DLUR de passagem apenas em um nó de rede ou um Nó de Rede de Ramificação.
3. Se estiver utilizando um Extensor de Ramificação, você não pode configurar o DLUR em um nó de extremidade na ramificação (com um Nós de Rede de Ramificação como seu servidor de nó de rede). Contudo, você pode suportar aplicações LU dependentes a partir deste nó configurando o DLUR de passagem no Nó de Rede de Ramificação (de forma que o nó de extremidade na ramificação não executa DLUR, mas utiliza o DLUR de passagem no Nó de Rede de Ramificação).

As tarefas que precisam ser executadas para configurar o DLUR dependem do fato de as LUs dependentes estarem no nó local ou em nós de recebimento de dados.

Configurando o suporte de DLUR no nó local

Você precisa das seguintes informações para essa tarefa:

- ID de PU para a PU no nó local.
- Nome da PU. (Este é um identificador local e não precisa corresponder à configuração do host.)
- Nome do DLUS no host (e o nome do DLUS de backup, se houver um).
- Nome, número e tipo da LU para cada LU de recebimento de dados. O número da LU deve corresponder ao número configurado no host.

Para configurar o suporte ao DLUR no nó local, execute estas tarefas de configuração:

1. Defina o nó local, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68. Se você estiver fornecendo o suporte ao DLUR de passagem para nós de recebimento de dados, defina o nó como um nó de rede APPN ou um nó de rede de ramificação.
2. Configure a conectividade à rede APPN. A conectividade à APPN requer pelo menos uma porta e estação de link para tráfego independente entre o nó local e o nó de rede APPN adjacente, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70.
3. Defina uma PU do DLUR no nó local (a PU do DLUR suporta conectividade ao host).

Para configurar a PU do DLUR, siga estas etapas na janela Nó:

- a. Selecione o menu **Serviços**, depois, o submenu **Conectividade**, em seguida, Nova PU de DLUR (ou clique no botão **Novo** na barra de botões, em seguida, selecione PU do DLUR).

Quando você clica no botão **OK**, o CS/AIX exibe o diálogo de Configuração da PU do DLUR.

- b. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
- c. Clique no botão **OK** para definir a PU do DLUR.

A PU do DLUR é exibida no painel **Conectividade** abaixo do item **DLUR**.

4. Para configurar o DLUR para suportar LUs no nó local, inclua as LUs no nó local. As LUs devem ser configuradas para dar suporte ao LUA, conforme descrito em [“Configurando a LUA”](#) na página 80. Dependendo dos requisitos dos aplicativos do usuário suportados pelas LUs, pode ser necessário executar configuração adicional.

Configurando o suporte ao DLUR de passagem para nós de recebimento de dados

Você precisa das seguintes informações para essa tarefa:

- Nome da PU de recebimento de dados para cada nó de recebimento de dados ou para cada PU no nó de recebimento de dados. (Este é um identificador local e não precisa corresponder à configuração do host.)
- Nome do DLUS no host.

Para configurar o suporte ao DLUR de passagem para nós de recebimento de dados, execute estas tarefas de configuração:

1. Defina o nó local como um nó de rede APPN (consulte “[Configurando o Nó](#)” na página 68).
2. Configure a conectividade aos nós de recebimento de dados. Configure portas e estações de link para o tráfego dependente entre o nó local e cada nó de recebimento de dados, conforme descrito em “[Configurando Conectividade](#)” na página 70. (Você não precisa definir uma PU do DLUR para suportar DLUR de passagem para nós de recebimento de dados).
3. Um nó de recebimento de dados pode suportar várias PUs. Neste caso, cada PU de recebimento de dados é associada a um link diferente; assim, é necessário configurar vários links entre o nó DLUR do CS/AIX e o nó de recebimento de dados e saber o nome da PU de recebimento de dados para cada link.

Configurando o servidor TN

Os programas de emulação do 3270 que se comunicam em TCP/IP (em vez de em uma rede SNA) são chamados de programas TN3270 (programas de emulação do Telnet 3270).

Os programas TN3270 também podem incluir suporte ao TN3270E (extensões padrão do Telnet 3270). O TN3270E é um protocolo aberto que suporta a emulação de dispositivos 3270 (inclusive terminais e impressoras) usando Telnet. Permite que um cliente de Telnet selecione um determinado dispositivo (especificando o nome da LU) e fornece suporte avançado para várias funções, inclusive as chaves ATTN e SYSREQ e o tratamento de respostas do SNA.

Nota: Este manual usa o termo TN3270 para informações que se aplicam aos protocolos TN3270, TN3287 e TN3270E.

O TN Server do CS/AIX fornece acesso a computadores host 3270 para usuários TN3270 em outros computadores. O TN Server possibilita que usuários TN3270 compartilhem uma conexão de host com o CS/AIX ou com outros usuários TN3270, em vez de precisar de um link direto. O Servidor TN também permite que usuários do TN3270 acessem hosts que não estejam executando o TCP/IP.

Um nó do CS/AIX que fornece suporte a TN Server para clientes TN3270 é mostrado na [Figura 10](#) na página 86. O nó do TN Server e os clientes se comunicam através da rede TCP/IP.




Figura 10. Nó do CS/AIX configurado para o TN Server

O recurso TN Server do CS/AIX fornece uma associação entre um usuário TN3270 e a LU 3270 do CS/AIX. Todos os dados do usuário de TN3270 são direcionados para a LU. Isso significa que a configuração do host e do usuário de TN3270 é feita como se eles fossem conectados diretamente; nenhum dos dois precisa saber que os dados estão sendo direcionados através do TN Server.

O TN Server do CS/AIX suporta todos os programas de emulação de cliente TN3270 que implementam corretamente os protocolos definidos nas RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 e 2355 do IETF.

Quando um programa TN3270 se comunica com o TN Server, o CS/AIX identifica o programa pelo endereço TCP/IP do computador no qual o programa TN3270 está sendo executado. O CS/AIX não pode distinguir entre dois programas TN3270 diferentes que estejam sendo utilizados por usuários diferentes no mesmo computador. Nos manuais do CS/AIX, o termo usuário do TN Server refere-se ao computador em que um programa TN3270 está sendo executado, e não a um usuário individual desse programa.

Conforme mostrado na [Figura 11](#) na página 87, o host e o usuário do TN Server exibem a configuração do TN Server diferentemente.




Figura 11. TN Server

Cada usuário do TN Server conectado ao CS/AIX utilizando o recurso TN3270 Server é normalmente configurado para acessar uma única LU 3270 e, portanto, está restrito a uma sessão do host por vez. No entanto, você também pode configurar um usuário do TN Server para acessar um conjunto de LUs 3270, em vez de ter uma única LU 3270 dedicada para cada usuário. Isso permite que os usuários acessem o mesmo número de sessões que o número de LUs disponíveis no conjunto.

Para configurar o acesso ao TN Server, execute estas tarefas de configuração:

- Defina o nó local, conforme descrito em [“Configurando o Nó”](#) na página 68.
- Configure uma porta e estação de link para tráfego dependente entre o nó local e o host, conforme descrito em [“Configurando Conectividade”](#) na página 70.

Para configurar o acesso do TN Server, execute as seguintes tarefas de configuração:

- Defina as LUs 3270 no nó local, usadas para a comunicação com o host. Para incluir LUs, consulte [“Definindo LUs 3270”](#) na página 87.
- Se você for usar algum grupo de LU, defina-o conforme descrito em [“Definindo um conjunto de LUs”](#) na página 88.

Definindo LUs 3270

Antes de configurar a LU de 3270, obtenha as seguintes informações:

- Nome da LU. (Este é um identificador local e não precisa corresponder à configuração do host.)
- Número da LU (ou números de uma faixa de LUs).
- Tipo de LU (modelo de tela 3270 ou impressora 3270).
- Nome do conjunto (se você estiver incluindo a LU em um conjunto).

Para configurar uma LU de tipos 0-3 para uma estação de link previamente definida, execute as etapas a seguir na janela Nó:

1. Selecione a estação de link para o host no painel Conectividade da janela.

Configurando o servidor TN

2. Clique no botão Novo.
3. Selecione o tipo de LU (Nova LU de exibição 3270 ou Nova LU de impressora 3270) no diálogo resultante.
Quando você seleciona esse item e clica em OK, o CS/AIX exibe o diálogo LU Tipo 0 a 3.
4. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
5. Clique em OK para definir a LU.

A LU é exibida no painel Conectividade da janela Nó, abaixo da estação de link para o host.

Definindo um conjunto de LUs

Para o 3270, você pode definir conjuntos de LUs de modo a simplificar a configuração do usuário e fornecer maior flexibilidade no estabelecimento de sessões do host. Por exemplo, você pode definir várias LUs 3270 em um único conjunto de LUs e, em seguida, configurar vários clientes TN3270 que utilizam esse conjunto de LUs. Isso facilita a configuração das sessões de 3270 e permite que qualquer cliente utilize qualquer LU no conjunto.

Nota: Você pode atribuir um cliente TN3270 a uma LU específica ou a um conjunto de LUs.

- Se você atribuir o cliente a uma LU específica que está em um conjunto, o cliente utilizará essa LU se ela estiver disponível; do contrário, ele utilizará qualquer LU disponível do conjunto, embora você o tenha atribuído ao conjunto de LUs, em vez de a uma LU específica.
- Se você desejar que o cliente utilize apenas uma LU especificada, de forma que a sessão do cliente não poderá ser estabelecida se a LU já estiver em uso, assegure-se de que a LU não esteja em um conjunto.

É possível visualizar os conjuntos de LUs para o nó local do CS/AIX utilizando a janela Conjuntos de LUs. Essa janela lista os conjuntos de LUs configurados no sistema local e permite que você selecione LUs a serem incluídas em um conjunto de LUs.

Você pode incluir os seguintes tipos de LU em um conjunto a ser usado pelo 3270 (não misture LUs de tipos diferentes no mesmo conjunto):

- LU de tela 3270
- LU sem restrição

Para que você possa incluir LUs em um conjunto, as LUs devem ser definidas no nó local.

Para configurar um conjunto de LUs, siga estas etapas na janela Nó:

1. Selecione Conjuntos de LUs no menu Janelas.

O CS/AIX exibe a janela Conjuntos de LUs.

2. Clique no botão Novo.

O CS/AIX exibe o diálogo Configuração do Conjunto de LUs.

A caixa à direita lista as LUs que ainda não estão alocadas para um conjunto. Qualquer uma delas pode ser incluída no novo conjunto.

3. Selecione a LU ou as LUs que você deseja incluir no conjunto e clique no botão Novo para mover as LUs selecionadas para a caixa à esquerda.

Para remover uma LU da caixa à esquerda, selecione-a e clique no botão Remover.

4. Clique em OK para definir o conjunto de LUs.

Todas as LUs na caixa à esquerda são incluídas no conjunto de LUs.

O conjunto é exibido na janela Conjuntos de LUs.

Configurando o TN3270 Server

Antes de configurar o Servidor TN3270, são necessárias as informações a seguir:

- Se o servidor suporta somente o TN3270 ou também o TN3270E (que inclui suporte ao TN3270).

- Se o cliente do TN3270E pode solicitar uma LU específica.
- Nomes de LUs de tela e de impressora (ou nomes de conjuntos de LUs) de cada cliente. (Os nomes de LU de impressora só serão necessários se o TN3270E for suportado).
- Se apenas determinados clientes forem permitidos ou se desejar limitar certos clientes para LUs específicas, você precisará do nome ou endereço TCP/IP do cliente.
- Número da porta TCP/IP no nó do TN Server.
- Se a criptografia de dados SSL, autenticação de cliente e autenticação de servidor são requeridos (esta opção está disponível apenas se você instalou o software adicional requerido para suportá-los).
- Se o TN3270 Server está operando em uma rede SLP.

Para associar uma LU de tela e uma LU de impressora, você também precisa dos nomes dessas LUs. O registro de associação de um TN Server define uma associação entre uma LU de impressora e uma LU de tela de modo que o protocolo TN3270E possa conectar as duas. Não é preciso definir um registro de associação se o TN3270E ou as LUs de impressora não estiverem sendo suportados.

O registro de padrões do TN Server define os parâmetros usados em todas as sessões de cliente do TN3270. Você pode definir um único registro de padrões para cada servidor.

Para configurar o servidor TN3270, execute as seguintes etapas da janela Nó:

1. Defina o registro de acesso ao TN Server:

a. Selecione TN Server no menu Serviços.

O CS/AIX exibe a janela TN Server, que lista todos os registros configurados de acesso ao TN Server na área de janela superior e os registros de associação do TN Server na área de janela inferior.

b. Selecione a área de janela que contém registros de acesso do Servidor TN3270 e clique no botão Novo.

O CS/AIX exibe o diálogo Acesso ao TN Server.

c. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.

d. Clique em OK para definir o registro de acesso ao TN Server. O registro aparece na janela do Servidor TN.

2. Defina o registro de associação do TN Server:

a. Selecione a área de janela que contém registros de associação na janela do Servidor TN e clique no botão Novo.

O CS/AIX exibe o diálogo Registro de Associação do TN Server.

b. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.

c. Clique em OK para definir o registro de associação do TN Server. O registro aparece na janela do Servidor TN.

3. Para forçar respostas na impressora, especifique um método keep alive para sessões do TN3270, especifique como acessar o servidor LDAP externo que mantém uma lista de revogação utilizada para verificar autorização para clientes TN3270, ou utilize o TN3270 SLP (Service Location Protocol), utilize o diálogo Parâmetros Avançados do TN Server para tal.

Para obter mais informações sobre como configurar o suporte de SSL para o Servidor TN, consulte as páginas da web de Suporte do IBM Communications Server em <https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/0T00z0000006v30GAQ/communication-server>.

Configurando o Redirecionador TN

O recurso TN Redirector do CS/AIX fornece acesso ao host do TCP/IP de passagem para os clientes TN3270, TN3270E, TN5250 e VT, chamados coletivamente de clientes Telnet. O usuário do Telnet comunica-se com o CS/AIX por uma conexão TCP/IP; o CS/AIX então se comunica com o host por outra conexão TCP/IP. Isso permite que você utilize a verificação de segurança SSL (Secure Sockets Layer) quando necessário, não a conexão completa usuário para host. Por exemplo:

Desativando o CS/AIX

- Se clientes estiverem se conectando ao CS/AIX por meio de uma LAN TCP/IP na qual a verificação não é necessária, mas se conectarem a um host remoto que requer SSL, é possível utilizar o SSL por meio da conexão TCP/IP entre o CS/AIX e o host. Isso significa que a segurança é verificada apenas uma vez para cliente, e clientes individuais não precisam fornecer informações de segurança.
- Se o CS/AIX estiver instalado no mesmo site que o host, mas os clientes estiverem se conectando a partir de sites externos, será possível utilizar SSL sobre as conexões de clientes com o CS/AIX sem precisar instalar o software SSL no host.

Configurando o Redirecionador TN

Antes que você possa configurar o acesso Redirecionador TN, você deve definir o nó local conforme descrito na seção [“Configurando o Nó”](#) na página 68. Você também precisa das seguintes informações:

- Se apenas certos clientes são permitidos, você precisa do nome ou endereço TCP/IP do cliente.
- O número da porta TCP/IP utilizado pelo cliente para conectar o nó do Redirecionador TN.
- Nome ou endereço TCP/IP do host.
- Número da porta TCP/IP utilizado pelo nó Redirecionador TN para conectar ao host.
- Se a criptografia de dados SSL, autenticação de cliente e autenticação de servidor são requeridos entre o cliente e o nó do Redirecionador TN (esta opção está disponível apenas se você instalou o software adicional requerido para suportá-los).
- Se a criptografia de dados SSL é requerida entre o nó Redirecionador TN e o host.

Os registros padrão do Redirecionador TN definem os parâmetros que são utilizados em todas as sessões do cliente Redirecionador TN. Você pode definir um único registro padrão para cada número de porta TCP/IP cliente.

Para configurar o Redirecionador TN, execute as seguintes etapas da janela Nó para definir o registro de acesso do Redirecionador TN:

1. Selecione **TN Server** no menu **Serviços**.

O CS/AIX exibe a janela **TN Server**, que lista todos os registros configurados de acesso ao TN3270 Server, os registros de associação do TN3270 Server e os registros de acesso ao TN Redirector.

2. Selecione a área de janela que contém registros de acesso ao Redirecionador TN e clique no botão **Novo**.

O CS/AIX exibe o diálogo **Acesso ao TN Redirector**.

3. Digite os valores apropriados nos campos do diálogo.
4. Clique em **OK** para definir o registro de acesso ao Redirecionador TN. O registro aparece na área de janela **Redirecionador TN** da janela do **Servidor TN**.

Nota: O nó SNA deve estar ativo para utilizar o Redirecionador TN, embora ele não utilize nenhum dos recursos SNA do nó.

Desativando o CS/AIX

A desativação do software CS/AIX pára automaticamente o nó do CS/AIX e seus componentes de conectividade associados. A desativação do CS/AIX também faz com que quaisquer outros processos (tal como um programa de emulação 3270) parem de utilizar recursos do CS/AIX nesse servidor.

Em geral, você deve parar os serviços individuais conforme os usuários terminam de utilizá-los e desativar o sistema somente quando não houver nenhuma atividade no CS/AIX.

Se você precisar desativar o CS/AIX enquanto os usuários estão ativos, avise aos usuários que o CS/AIX está parando e dê-lhes tempo para concluir suas atividades antes da desativação do software.

Se um programa de emulação 3270 estiver utilizando LUs no nó quando o software CS/AIX for desativado, todas as sessões de emulação 3270 que utilizem essas LUs serão finalizadas. O programa continuará a ser executado, mas o usuário não poderá utilizar as sessões até que o software seja reativado. Os

aplicativos que estejam utilizando as APIs APPC, CSV, LUA, NOF ou MS serão notificados por um código de retorno COMM_SUBSYSTEM_ABENDED e os aplicativos CPI-C por um código de retorno CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR.

Para desativar o software CS/AIX, digite o seguinte comando no prompt de comandos do AIX:

```
sna stop
```

Se o CS/AIX for desativado com êxito, `sna stop` retornará um código de saída 0. Qualquer outro código de saída indicará que ocorreu um erro e que o software CS/AIX não foi desativado. Consulte o *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Diagnostics Guide*, para obter mais informações sobre os valores de código de saída.

Capítulo 9. Recursos de informações para o CS/AIX e a SNA

Este capítulo descreve os recursos na biblioteca SNA que fornecem informações sobre a tecnologia SNA e os diversos produtos e serviços de rede oferecidos pela IBM. Também descreve informações que estão disponíveis nos fóruns de rede.

Biblioteca SNA

A biblioteca SNA inclui folhetos de marketing, manuais, manuais do usuário e tutoriais que fornecem informações introdutórias e mais aprofundadas sobre os seguintes tópicos:

- Teoria do SNA
- Produtos do SNA
- Implementação do produto
- Configuração dos sistemas e redes
- Programas aplicativos SNA e APIs
- Planejamento geral, desempenho e ajuste.
- Diagnóstico de problemas
- Gerenciamento de rede
- Segurança da rede

Todas as publicações IBM podem ser solicitadas através de um representante IBM, da assistência técnica autorizada IBM em sua localidade ou ligando para a IBM diretamente no telefone 1-800-879-2755.

Para obter uma lista de publicações mais relevantes para o CS/AIX, consulte a Bibliografia no final deste manual .

Para obter informações sobre publicações adicionais, entre em contato com um representante IBM.

Informações acessíveis por meio da rede

Para promover a troca de informações, a IBM patrocina fóruns eletrônicos e BBS. Ela posta páginas iniciais na Internet e fornece documentação on-line que também pode ser acessada na CompuServe e na World Wide Web.

Suporte do Produto via IBMLink

O fórum IBMLink é mantido em redes pertencentes à IBM. É projetado para ajudar os clientes que possuem produtos IBM a resolverem problemas técnicos e outras questões relacionadas ao sistema e à rede. A equipe da IBM responde perguntas e media discussões on-line entre clientes IBM.

Para obter mais informações sobre o IBMLink, use <http://www.ibmlink.ibm.com>.

Informações nas Páginas Iniciais da IBM

Na Internet, várias home pages IBM fornecem acesso a fóruns. Para obter ajuda abrangente, a home page principal da IBM pode ser utilizada para navegar para os centros de informações na Internet e na World Wide Web. A página inicial pode ser acessada usando <http://www.ibm.com>.

É possível acessar as informações sobre o software de rede da IBM, incluindo o CS/AIX, usando <http://www.ibm.com/software/network>. As informações sobre o CS/AIX estão em <https://www.ibm.com/products/communications-server-for-data-center>.

Para obter informações mais detalhadas sobre o suporte para o CS/AIX, use <https://www.ibm.com/mysupport/s/topic/OTO0z0000006v30GAQ/communication-server>.

Informações para Download

Na World Wide Web, os usuários podem fazer download de publicações do Redbook usando <http://www.redbooks.ibm.com>.

Está disponível amplo acesso a outras informações úteis (tal como código do programa) por meio de APPC On-line na rede CompuServe (utilize GO APPC).

Informações sobre software IBM podem ser acessadas em <http://www.ibm.com/software>, onde é possível efetuar o link para páginas sobre o CS/AIX e todos os IBM Software Servers.

Software de Avaliação

Em alguns países, a IBM oferece software SNA de avaliação gratuitamente por 90 dias, incluindo a versão mais recente do CS/AIX. Para obter detalhes sobre como obter cópias de avaliação, entre em contato com o seu representante IBM local ou consulte a página do CS/AIX na World Wide Web, em <https://www.ibm.com/products/communications-server-for-data-center>.

Leitura sugerida

Para aqueles que desejam reforçar seu entendimento sobre SNA, os manuais a seguir abrangem a teoria do SNA e a utilização do CS/AIX na prática. Os manuais são úteis tanto para pessoas inexperientes como para o pessoal bem treinado, que podem começar a se familiarizarem com o SNA ou obter um conhecimento mais profundo sobre o assunto.

- *Systems Network Architecture: visão geral técnica* (GC30-3073)
- *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX* (SC31-8586)
- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 1 - Configuration and New Features* (SG24-5215)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (SG24-2136)
- Material educacional para o Communications Server for Data Center Deployment em <https://www.ibm.com/support/pages/node/594013>

Se tiver interesses mais específicos, consulte a Bibliografia por outras referências, ou entre em contato com o representante IBM local.

Appendix A. How to send your comments to IBM

We appreciate your input on our publications. Feel free to comment on the clarity, accuracy, and completeness of the information or provide any other feedback that you have.

Use one of the following methods to send your comments:

1. Use the feedback link at the bottom of Knowledge Center.
2. Use the feedback template below and send us an email at "mhvrcfs@us.ibm.com"
3. Mail the comments to the following address:

IBM Corporation
Attention: MHVRCFS Reader's Comments
Department H6MA, Building 707
2455 South Road
Poughkeepsie, NY 12601-5400
US

Email feedback template

Please cut and paste the template below into your email. Then fill in the required information.

- My name:
- My Company, University or Institution:
- The URL of the topic or web page you are commenting on:
- The text of your comment

If you are willing to talk to us about your comment, please feel free to include a phone number and the best time to reach you.

When you send comments to IBM, you grant IBM a nonexclusive right to use or distribute the comments in any way appropriate without incurring any obligation to you.

IBM or any other organizations use the personal information that you supply to contact you only about the issues that you submit.

If you have a technical problem

Do not use the feedback methods that are listed for sending reader's comments. Instead, take one of the following actions:

- Contact your IBM service representative
- Call IBM technical support
- Visit the IBM support portal at <https://www.ibm.com/support/home/>.

Appendix B. Notices

This information was developed for products and services offered in the U.S.A. IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in other countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

- IBM Director of Licensing
- IBM Corporation
- North Castle Drive
- Armonk, NY 10504-1785
- U.S.A.

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

- IBM World Trade Asia Corporation
- Licensing
- 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
- Tokyo 106, Japan

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information which has been exchanged, should contact:

- IBM Corporation
- P.O. Box 12195
- 3039 Cornwallis Road
- Research Triangle Park, NC 27709-2195
- U.S.A.

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this information and all licensed material available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement, or any equivalent agreement between us.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business enterprise is entirely coincidental.

COPYRIGHT LICENSE: This information contains sample application programs in source language, which illustrates programming techniques on various operating platforms. You may copy, modify, and distribute these sample programs in any form without payment to IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application programs conforming to the application programming interface for the operating platform for which the sample programs are written. These examples have not been thoroughly tested under all conditions. IBM, therefore, cannot guarantee or imply reliability, serviceability, or function of these programs. You may copy, modify, and distribute these sample programs in any form without payment to IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application programs conforming to IBM's application programming interfaces.

Each copy or any portion of these sample programs or any derivative work must include a copyright notice as follows: © (your company name) (year). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2021. All rights reserved.

Trademarks

The following terms are trademarks of the IBM Corporation in the United States or other countries or both:

- ACF/VTAM
- Advanced Peer-to-Peer Networking
- AIX
- Application System/400
- APPN
- AS/400
- CICS
- DATABASE 2
- DB2
- Enterprise System/3090
- Enterprise System/4381
- Enterprise System/9000
- ES/3090
- ES/9000
- eServer
- IBM
- IBMLink
- IMS
- MVS
- MVS/ESA
- Operating System/2
- Operating System/400
- OS/2
- OS/400
- PowerPC
- PowerPC Architecture
- S/390
- System/390
- System p5
- System z
- System z9
- VSE/ESA
- VTAM
- WebSphere

The following terms are trademarks or registered trademarks of other companies:

Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc., in the United States, other countries, or both.

UNIX is a registered trademark in the United States and other countries licensed exclusively through The Open Group.

Intel and EM64T are trademarks of Intel Corporation.

AMD64 is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc.

Linux is a trademark of Linus Torvalds.

RedHat and RPM are trademarks of Red Hat, Inc.

SuSE Linux is a trademark of Novell.

Ubuntu is a trademark of Canonical Limited.

Microsoft, Windows, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.

Bibliografia

As seguintes publicações da IBM fornecem informações sobre os tópicos abordados nesta biblioteca. As publicações estão divididas nos seguintes tópicos:

- CS/AIX, Versão 7.1
- Redbooks
- Sistema Operacional AIX
- SNA (Systems Network Architecture)
- Configuração do Host
- z/OS Communications Server
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
- X.25
- APPC (Advanced Program-to-Program Communication)
- Programação
- Outros tópicos de rede da IBM

São fornecidas breves descrições para os manuais da biblioteca CS/AIX. Para os outros manuais, apenas os títulos e os números de ordem são mostrados aqui.

Publicações do CS/AIX

A biblioteca CS/AIX é constituída pelos seguintes documentos. Além disso, versões em cópia eletrônica desses documentos são fornecidas no CD-ROM. Consulte *Iniciação Rápida do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX*, para obter informações sobre como acessar os arquivos de formato eletrônico no CD-ROM. Para instalar esses manuais em formato eletrônico em seu sistema, são necessários de 9 a 15 MB de espaço em disco rígido (dependendo de quais versões de idioma nacional você instalar).

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Migration Guide*(SC31-8585)
Este manual explica como migrar do Communications Server para AIX Versão 4 Liberação 2 ou anterior para o CS/AIX Version 6.
- *Iniciação Rápida do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX* (GC31-8583)
Este manual é uma introdução geral ao CS/AIX, incluindo informações sobre características, instalação, configuração e operação da rede suportada.
- *Guia de Administração do IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX* (SC31-8586)
Este manual oferece uma visão geral do SNA e CS/AIX e informações sobre a configuração e operação do CS/AIX.
- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Administration Command Reference* (SC31-8587)
Este manual oferece informações os comandos do SNA e CS/AIX.
- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux CPI-C Programmer's Guide* (SC23-8591)
Este manual fornece informações para programadores `C' ou Java™ experientes sobre a gravação de programas de transação SNA usando a API de Comunicações de CPI do CS/AIX.
- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux APPC Programmer's Guide* (SC23-8592)

Esse manual contém as informações necessárias para gravar programas aplicativos utilizando o APPC (Advanced Program-to-Program Communication).

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux LUA Programmer's Guide* (SC23-8590)

Esse manual contém as informações necessárias para gravar aplicações utilizando a LUA (LU Application Programming Interface) convencional.

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux CSV Programmer's Guide* (SC23-8589)

Este manual contém as informações necessárias para gravar programas aplicativos utilizando a API (Interface de Programação de Aplicativo) do CSV (Common Service Verbs).

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux MS Programmer's Guide* (SC23-8596)

Esse manual contém as informações necessárias para gravar aplicações utilizando a API do MS (Management Services).

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX NOF Programmer's Guide* (SC31-8595)

Este manual contém as informações necessárias para gravar aplicações utilizando o API do NOF (Node Operator Facility).

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Diagnostics Guide* (SC31-8588)

Esse manual fornece informações sobre a resolução de problemas em rede SNA.

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX or Linux APPC Application Suite User's Guide* (SC23-8595)

Este manual oferece informações sobre os aplicativos APPC utilizados com o CS/AIX.

- *IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX Glossary* (GC31-8589)

Este manual fornece uma lista abrangente de termos e definições usados em toda a biblioteca do CS/AIX.

IBM Redbooks

A IBM mantém um Centro de Suporte Técnico Internacional que produz publicações conhecidas como Redbooks. De maneira semelhante à documentação do produto, os Redbooks abrangem aspectos teóricos e práticos da tecnologia SNA. No entanto, eles não incluem as informações fornecidas com os produtos de rede adquiridos.

Os manuais a seguir contêm informações que podem ser úteis para o CS/AIX:

- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (SG24-2136)
- *Load Balancing for Communications Servers* (SG24-5305)

Na World Wide Web, os usuários podem fazer download de publicações Redbook utilizando o endereço <http://www.redbooks.ibm.com>.

Publicações do sistema operacional AIX

Para obter toda a documentação mais recente para AIX, consulte o [Knowledge Center do AIX](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix).

Publicações de Systems Network Architecture (SNA)

Os manuais a seguir contêm informações sobre redes SNA:

- *Systems Network Architecture: manual de referência de formato e protocolo - lógica de arquitetura para LU tipo 6.2* (SC30-3269)
- *Systems Network Architecture: formatos* (GA27-3136)
- *Systems Network Architecture: guia para publicações de SNA* (GC30-3438)
- *Systems Network Architecture: formatos de produto de rede* (LY43-0081)
- *Systems Network Architecture: visão geral técnica* (GC30-3073)
- *Systems Network Architecture: referência de arquitetura do APPN* (SC30-3422)
- *Systems Network Architecture: sessões entre unidades lógicas* (GC20-1868)
- *Systems Network Architecture: referência de LU 6.2 - protocolos de mesmo nível* (SC31-6808)
- *Systems Network Architecture: manual de referência do programador de transação para a LU tipo 6.2* (GC30-3084)
- *Systems Network Architecture: referência do programador de fluxo de dados 3270* (GA23-0059)
- *Visão geral executiva do blueprint de rede* (GC31-7057)
- *Systems Network Architecture: referência de serviços de gerenciamento* (SC30-3346)

Publicações de configuração de host

Os manuais a seguir contêm informações sobre a configuração do host:

- *Guia do usuário do IOCP ES-9000, ES-3090 Volume A04* (GC38-0097)
- *Guia de instalação do Establishment Controller 3174* (GG24-3061)
- *Establishment Controller 3174 do Information Display System 3270: guia de planejamento* (GA27-3918)
- *Guia do usuário do OS/390 Hardware Configuration Definition (HCD)* (SC28-1848)
- *Planejamento do ESCON Director* (GA23-0364)

Publicações do z/OS Communications Server

Os seguintes manuais contêm informações sobre o z/OS Communications Server:

- *Communications Server do z/OS V1R7: guia de implementação de rede SNA* (SC31-8777)
- *Communications Server do z/OS V1R7: diagnósticos de SNA* (Vol 1: GC31-6850, Vol 2: GC31-6851)
- *Communications Server do z/OS V1R6: referência de definição de recurso* (SC31-8778)

Publicações de TCP/IP

Os manuais a seguir contêm informações sobre o protocolo de rede TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):

- *Communications Server do z/OS V1R7: guia de configurações de IP* (SC31-8775)
- *Communications Server do z/OS V1R7: referência de configuração de IP* (SC31-8776)
- *Planejamento e customização de TCP/IP do z/VM V5R1* (SC24-6125)

Publicações X.25

Os manuais a seguir contêm informações sobre o protocolo de rede X.25:

- *AIXLink/X.25 for AIX: Guide and Reference* (SC23-2520)
- *RS/6000 AIXLink/X.25 Cookbook* (SG24-4475)
- *Programação X.25 do Communications Server for OS/2 versão 4* (SC31-8150)

Publicações de APPC

Os manuais a seguir contêm informações sobre o APPC (Advanced Program-to-Program Communication):

- *Guia do usuário do APPC Application Suite V1* (SC31-6532)
- *Administração do APPC Application Suite V1* (SC31-6533)
- *Programação do APPC Application Suite V1* (SC31-6534)
- *Biblioteca on-line do produto APPC Application Suite V1* (SK2T-2680)
- *Especificações do programa licenciado APPC Application Suite* (GC31-6535)
- *Communications Server do z/OS V1R2.0: guia do usuário do APPC Application Suite* (SC31-8809)

Publicações de programação

Os manuais a seguir contêm informações sobre programação:

- *Referência de CPI-C do Common Programming Interface Communications* (SC26-4399)
- *Guia de Programação de Aplicativos do Communication Server para OS/2 Versão 4* (SC31-8152)

Outras publicações de rede da IBM

Os manuais a seguir contêm informações sobre outros tópicos relacionados ao CS/AIX:

- *Conceitos de SDLC* (GA27-3093)
- *Conceitos e produtos de rede local: arquitetura de LAN* (SG24-4753)
- *Conceitos e produtos de rede local: adaptadores de LAN, hubs e ATM* (SG24-4754)
- *Conceitos e produtos de rede local: roteadores e gateways* (SG24-4755)
- *Conceitos e produtos de rede local: sistemas operacionais e gerenciamento de LAN* (SG24-4756)
- *Guia de definição de recurso do IBM Network Control Program* (SC30-3349)

Índice Remissivo

A

- adaptadores de comunicação [17](#)
- Advanced Interactive Executive (AIX) [1](#)
- agente do SNMP [13](#)
- AIX
 - executando o CS/AIX no [1](#)
 - páginas do manual [25](#)
 - requisitos de hardware para o CS/AIX [17](#)
- ajuda
 - programa de administração da Web [11](#)
 - programa de administração Motif [11](#)
- alertas [14](#)
- alias, definindo para LU associada [78](#)
- API
 - para administração do CS/AIX [12](#)
 - suporte [3](#)
 - tipos de CS/AIX [4](#)
- API NOF [12](#)
- aplicações associadas [5](#)
- aplicativo gerenciador [13](#)
- APPC
 - configuração [74](#)
 - LU 6.2 dependente [79](#)
 - LU 6.2 independente [76](#)
 - on-line [94](#)
 - suíte de aplicação [5, 7](#)
 - suporte a aplicação distribuída [5](#)
- APPC (advanced program-to-program communication) [5](#)
- APPC Application Suite [7](#)
- APPN
 - aplicações para [5, 7](#)
 - configuração [75, 76](#)
 - configuração dinâmica [11](#)
 - funções de subárea [1](#)
 - Nó de extremidade [1](#)
 - nó de rede [1](#)
 - rede de conexão [12](#)
 - roteamento [12](#)
 - segmentação da rede [22](#)
 - serviço de gerenciamento distribuído [13](#)
 - suporte de host para [1](#)
 - suporte de LU dependente [3](#)
 - suporte DLUR [1](#)
 - tipo de nó [1](#)
- armazenamento de paginação [20](#)
- armazenamento em disco [20](#)
- armazenamento em disco rígido [19](#)
- armazenamento principal [20](#)
- arquivo de segurança
 - arquivos de configuração [34](#)
 - restauração [34](#)
- arquivo rc.sna [63](#)
- ativando o CS/AIX
 - no sistema local [63](#)

B

- BOS (sistema operacional de base) [18](#)
- botões da barra de ferramentas [67](#)
- botões em janelas de recursos [67](#)
- buffers de memória (mbufs) [20](#)

C

- caminho dos programas executáveis do CS/AIX [63](#)
- CDE [29](#)
- chamadas [3](#)
- CICS (Customer Information Control System) [5](#)
- cliente [4](#)
- cliente/servidor
 - configuração [67](#)
- comando de consulta [13](#)
- comando start [63](#)
- comando stop [90](#)
- comandos de status [13](#)
- comments on publication
 - sending feedback [95](#)
- Common Desktop Environment (CDE) [29](#)
- Common Programming Interface for Communications (CPI-C) [3](#)
- compactação, de dados de sessão de LU [3](#)
- computador de recebimento de dados [81](#)
- concentração de PU [80](#)
- concentrador da PU [6](#)
- conectividade
 - configuração [70](#)
 - opções [2](#)
- configuração
 - arquivo de segurança [34](#)
 - arquivos [34, 35](#)
 - comunicação APPC [74](#)
 - conectividade [70](#)
 - DLUR [83](#)
 - exemplos [68, 69, 83, 85](#)
 - exibindo [66](#)
 - Informações secundárias de CPI-C [79](#)
 - LU 6.2 [76, 79](#)
 - LU implícita de recebimento de dados [82](#)
 - LU tipo 0-3 [73](#)
 - LUs associadas para um nó LEN [77](#)
 - LUs de recebimento de dados para gateway SNA [80](#)
 - modificando [66](#)
 - nó [68](#)
 - nó remoto [77](#)
 - Padrão do Redirecionador TN [90](#)
 - padrões do TN Server [89](#)
 - planejamento [61](#)
 - porta [71](#)
 - registros da associação do TN Server [89](#)
- configuração de LU 6.2 independente [76](#)
- configuração de LU implícita de recebimento de dados [82](#)
- configuração de porta [71, 72](#)

- configuração dinâmica [11](#)
- configurações avançadas, requisitos de memória e de armazenamento [19](#)
- conjunto de LUs
 - configuração [74](#)
 - definindo [74](#)
 - exibindo [74](#)
- controle de ligação de dados (DLC) [23](#)
- convenções de nomenclatura [22](#)
- correções temporárias do programa (PTFs) [26](#)
- CPI Communications (CPI-C) [3](#)
- CPI-C
 - API [3](#)
 - configuração [79](#)
 - interoperabilidade [14](#)
- curingas [78](#)

D

- DATABASE 2 (DB2) [5](#)
- DB2 (DATABASE 2) [5](#)
- DDDLU (Definição Dinâmica de LUs Dependentes) [2](#)
- DDDLU (Dynamic definition of dependent LUs) [2](#)
- de rede [3](#)
- desativando o CS/AIX [90](#)
- desinstalando um Remote API Client no AIX [50](#)
- desinstalando um Remote API Client no Linux [41](#)
- desinstalando um Remote API Client no Linux para System z [46](#)
- diálogo [64](#)
- diretório dos programas executáveis do CS/AIX [63](#)
- DLC
 - configuração [72](#)
 - em configuração de porta [70](#)
 - instalação [26](#)
 - objetivo [23](#)
- DLUR
 - configuração [83](#)
 - configuração de PU [84](#)
 - descrição [1](#)
 - no nó local [84](#)
 - suporte a nós de recebimento de dados [84](#)
- DLUS [83](#)
- documentação, on-line [93](#)
- domínio [4](#)

E

- Easy-Install
 - utilizando o CDE [29](#)
 - utilizando o SMIT [28](#)
- eliminando um recurso [66](#)
- Endereço IPv4 [21](#)
- Endereço IPv6 [21](#)
- Enterprise Extender
 - configuração de link [72](#)
 - porta de diálogo [73](#)
 - visão geral [8](#)
- estação de link
 - definindo na porta [71](#)
- estação de trabalho
 - requisitos [17](#)
- estações de trabalho RISC System/6000 [17](#)

- Ethernet
 - configuração de link [71](#)
 - diálogo SAP [72](#)
- exibindo a configuração [66](#)
- Extensor de Ramificação [6](#)

F

- feedback
 - email template [95](#)
 - sending reader comments [95](#)
- ferramentas de resolução de problemas [14](#)
- fluxo de dados [3](#)
- folhas de tarefas [62](#)
- Formatos de endereço IP [21](#)
- fóruns, on-line [93](#)

G

- gateway
 - definição [5](#)
 - gateway SNA [5](#)
- gateway SNA
 - configuração [80](#)
 - visão geral [5](#)
- gerenciamento de componentes [64](#)
- grupos de discussão, on-line [93](#)
- GSKIT
 - Remote API Client no AIX [47](#), [49](#)
 - Remote API Client no Linux [38](#), [40](#)
 - Remote API Client no Linux para System z [43](#), [46](#)
 - Remote API Client no Windows [58](#)

H

- hardware
 - link [17](#)
 - requisitos [17](#)
- hardware de link [17](#)
- host
 - em rede APPN [1](#)
 - em rede de subárea [1](#)
 - suporte LU [2](#)
- HPR
 - comparado ao ISR [12](#)
- HPR/IP [8](#)
- HTTPS
 - configurando [31](#)
 - Remote API Client no AIX [49](#)
 - Remote API Client no Linux [40](#)
 - Remote API Client no Linux para System z [46](#)
 - Remote API Client no Windows [58](#)
 - requisitos [19](#)

I

- incluindo um recurso [66](#)
- informações sobre release [33](#)
- iniciando o CS/AIX
 - automaticamente na inicialização do sistema [63](#)
- iniciando um recurso [66](#)
- instalação
 - detalhes dos pacotes existentes [26](#)

instalação (*continuação*)
manual [29, 30](#)
preparação para a [26](#)
Remote API Client no AIX [48, 49](#)
Remote API Client no Linux [39](#)
Remote API Client no Linux para System z [44](#)
tarefas de manutenção após [32](#)
utilizando o Easy-Install [28](#)
instalação do cliente/servidor [32](#)
instalação manual [29](#)
instalando um Remote API Client no AIX [48, 49](#)
instalando um Remote API Client no Linux [39](#)
instalando um Remote API Client no Linux para System z [44](#)
interface de programa aplicativo (API) [3](#)
ISO (International Organization for Standards) [22](#)
ISR (intermediate session routing) [12](#)

J

janela [64](#)
janela Configuração, Remote API Client no Windows
parâmetros [53](#)
parâmetros avançados [55](#)
janela Nó [64](#)
Java
Remote API Client no AIX [47](#)
Remote API Client no Linux [38](#)
Remote API Client no Linux para System z [43](#)

L

leitura sugerida [94](#)
licenças de bloqueio de nó [23](#)
LPP (programa licenciado do produto) [24](#)
LU
associada, definindo [77](#)
configuração [76, 79, 87](#)
conjunto [87, 88](#)
convenções de nomenclatura [22](#)
recebimento de dados [81, 82](#)
suporte [2](#)
LU 3270
definindo [87](#)
para TN Server [9, 86](#)
LU 6.2 dependente [79](#)
LU associada
configuração [77](#)
definindo com curingas [78](#)
no nó remoto [78](#)
LU de recebimento de dados
configuração [82](#)
exemplos de hardware [81](#)
para gateway SNA [80](#)
LU local, definindo [76](#)
LU parceira
alias [78](#)
LU tipo 0-3 [73](#)

M

MAC (Medium Access Control) [71](#)
mbufs (buffers de memória) [20](#)

MDS-NMVT (Multiple Domain Support-Network Management Vector Transport) [13](#)
mecanismos de licença [23](#)
Medium Access Control (MAC) [71](#)
memória principal [20](#)
mídia de transporte [17](#)
migrando a partir de níveis anteriores do CS/AIX [27](#)
modificando a configuração [66](#)
MPQP (Multiprotocol Quad Port) [17](#)
Multiprotocol Quad Port (MPQP) [17](#)

N

Network Installation Management [30](#)
NIM (Network Installation Management) [30](#)
nó
comunicação com o host [69](#)
configuração [68](#)
em configuração APPN [69](#)
envio de dados [83](#)
local [84](#)
recebimento de dados [84](#)
remota [77](#)
remoto [77](#)
nó de envio de dados [83](#)
nó de LEN
configuração de LU associada [77](#)
nó de recebimento de dados [83](#)
Nó de Rede de Ramificação [6](#)
Nó LEN
descrição [1](#)
identificação de nó remoto [71](#)
nó LEN (Low-entry Networking) [71](#)
nó remoto
configuração [77](#)
configuração de LU associada [78](#)
Nome do Servidor [53](#)

O

on-line
ajuda [11](#)
APPC [94](#)
documentação [93](#)
fóruns [93](#)
grupos de discussão [93](#)
opções de controle de link de dados [2](#)
opções de interface [12](#)
opções de segurança [12](#)
OSI (Open Systems Interconnection) [22](#)

P

pacing a nível de sessão adaptativo [12](#)
pacing, nível de sessão [12](#)
páginas do manual [25](#)
parâmetro Domínio [53](#)
parâmetro Número Máx. de Tentativas de Difusão [55](#)
parâmetro Tempo Limite de Acesso à LAN [55](#)
parâmetro Tempo Limite de Reconexão [55](#)
parando um recurso [66](#)
PDF, visualizando manuais [32](#)
planejamento de compatibilidade [22](#)

- planilhas de planejamento [62](#)
- planilhas, planejando [62](#)
- ponto
 - rede [1](#)
- ponto de entrada [13](#)
- ponto focal [13](#)
- porta de diálogo IP [73](#)
- problema
 - dados [14](#)
 - ferramentas de diagnóstico [14](#)
- procedimentos
 - instalando o Remote API Client no Windows [52](#), [55](#)
- procedimentos pós-instalação [32](#)
- processamento distribuído
 - ambiente [1](#)
 - suporte a aplicativo [5](#)
- programa de administração
 - API NOF [12](#)
 - linha de comandos [12](#)
 - Motif [11](#), [13](#)
 - SMIT [12](#)
 - Web [11](#)
- programa de administração da linha de comandos [12](#)
- programa de administração da Web
 - ajuda [11](#)
 - descrição [11](#)
- programa de administração Motif
 - ajuda [11](#)
 - capacidades de gerenciamento [13](#)
 - descrição [11](#)
 - USING [61](#)
- programa de transação (TP) [3](#)
- programa licenciado
 - Remote API Client no AIX [48](#)
 - Remote API Client no Linux [39](#)
 - Remote API Client no Linux para System z [44](#)
- programa licenciado do produto (LPP) [24](#)
- programa snaadmin [12](#)
- programa xsnaadmin [11](#), [61](#)
- programas TN3270 [85](#)
- PTFs (correções temporárias do programa) [26](#)
- PU (Physical Unit) [6](#)

R

- RAM (Memória de Acesso Aleatório) [20](#)
- reader comments
 - methods of sending feedback [95](#)
- recurso
 - definindo [66](#)
 - eliminando [66](#)
 - gerenciamento [64](#)
 - informações [93](#)
 - iniciando [66](#)
 - itens [66](#)
 - parando [66](#)
 - requisitos [16](#)
- recursos [25](#)
- recursos de informações [93](#)
- recursos de software [5](#)
- rede
 - alertas [14](#)
 - convencões de nomenclatura [22](#)
 - gerenciamento [13](#)

- rede (*continuação*)
 - informações disponíveis através [93](#)
 - planejamento [15](#), [16](#), [22](#)
 - ponto a ponto [1](#)
 - subárea [1](#)
 - suporte [1](#)
- rede de conexão [12](#)
- rede de conexão, configuração [72](#)
- Rede local (LAN) [2](#)
- Redirecionador TN
 - configuração [89](#)
 - configuração do registro de acesso [90](#)
 - configuração padrão [90](#)
 - visão geral [10](#)
- Remote API Client
 - requisitos de hardware do AIX [47](#)
 - requisitos de hardware do Linux [37](#)
 - requisitos de software AIX [47](#)
 - requisitos de software do Linux para System z [43](#)
 - requisitos de software Linux [37](#)
 - requisitos do hardware do System z [43](#)
- Remote API Client no Linux
 - detalhes dos pacotes existentes [38](#)
- Remote API Client no Linux para System z
 - detalhes dos pacotes existentes [43](#)
- Remote API Client no Windows
 - como instalar [51](#)
 - instalando a partir da linha de comandos [55](#)
 - instalando com o programa setup [52](#)
- requisitos
 - hardware [17](#)
 - HTTPS [19](#)
 - instalação [17](#)
 - memória e armazenamento [19](#)
 - pessoal e habilidade [16](#)
 - software [18](#)
 - WebSphere Application Server [19](#)
- requisitos de armazenamento [19](#)
- requisitos de habilidades [16](#)
- requisitos de hardware
 - Remote API Client no AIX [47](#)
 - Remote API Client no Linux [37](#)
 - Remote API Client no Linux para System z [43](#)
 - Remote API Client no Windows [51](#)
- requisitos de instalação [17](#)
- requisitos de memória
 - configurações avançadas [19](#)
 - tipos de armazenamento [20](#)
- requisitos de pessoal [16](#)
- requisitos de software
 - Remote API Client no AIX [47](#)
 - Remote API Client no Linux [37](#)
 - Remote API Client no Linux para System z [43](#)
 - Remote API Client no Windows [51](#)
- requisitos funcionais [15](#)
- RUI Primária [3](#)

S

- SAA (Systems Application Architecture) [3](#)
- SAP (Service Access Point) [17](#), [71](#)
- SDLC
 - configuração [71](#)
 - para tráfego dependente [70](#)

SDLC (Synchronous Data Link Control) [70](#)
Service Access Point (SAP) [17](#), [71](#)
servidor
 incluindo [68](#)
 removendo [68](#)
servidor de backup [4](#), [67](#)
servidor de configuração
 incluindo [68](#)
 removendo [68](#)
servidor de ponto a ponto [4](#)
Servidor de Unidade Lógica Dependente (DLUS) [83](#)
servidor do controlador [4](#)
servidor, Telnet [8](#)
sessão
 em forma de U [3](#)
 pacing [12](#)
 roteamento [12](#)
 suporte [3](#)
sessões em forma de U [3](#)
sistema operacional de base (BOS) [18](#)
SMIT
 configuração do DLC [23](#)
 Easy-Install [28](#)
 instalação manual [29](#)
SMIT (System Management Interface Tool) [12](#), [17](#)
SNA
 biblioteca [93](#)
SNMP-MIB (Simple Network Management Protocol-
Management Information Base) [13](#)
software do cliente
 desinstalando [59](#), [60](#)
 fazendo upgrade [59](#)
 personalizando [59](#)
 reinstalando [59](#)
software SDK
 Remote API Client no Windows [51](#)
solicitador de LU dependente (DLUR) [1](#)
SSL (Secure Sockets Layer)
 autenticação de cliente [89](#), [90](#)
 autenticação do servidor [33](#), [89](#), [90](#)
 criptografia de dados [33](#), [89](#), [90](#)
sub-rotinas [3](#)
suporte a cliente/servidor [4](#)
System Management Interface Tool (SMIT) [12](#), [17](#), [23](#)
Systems Application Architecture (SAA) [3](#)

T

tarefas antes da instalação [26](#)
technical problems
 methods of resolving [95](#)
tempo de resposta [20](#)
TN Server
 configuração [85](#)
 configuração do registro de acesso [89](#)
 configuração dos registros de associação [89](#)
 configuração padrão [89](#)
 suporte a várias sessões [87](#)
 usuário [86](#)
 visão geral [8](#)
TN3270
 programas [8](#)
 servidor [8](#)
TP (transaction program) [3](#)

transparência local/remota [3](#)
transparência, local/remota [3](#)

U

unidade física (PU) [6](#)
unidade lógica (LU) [2](#), [82](#)
usuário de TN3270 [9](#), [86](#)

V

variável de ambiente do idioma
 Remote API Client no Linux [38](#)
 Remote API Client no Linux para System z [44](#)
vários servidores em um domínio [4](#)
verbos [3](#)
versão, endereço IP [21](#)

W

WAN (Wide Area Network) [2](#)
WebSphere Application Server
 configurando [31](#)
 requisitos [19](#)



GC31-8583-06

